

359.A7 Dety Q 26

Истледование товожупных действий армии и Орлота





148

IPOBETTE O 1960 F.

IN LINET

пелнотека

Самойлова.

6.282

ИЗСЛЪДОВАНІЕ

RPOBEREITO 514.

# совокуппыхъ дъйствій

АРМІИ И ФЛОТА.



АТАКА И ОБОРОНА.

8838

Лейтенанта ДЕГУ.

ЧАСТЬ І.

1. Посадка и высадка экспедиціонной армін безъ боя.—2. Форсированный дессанть.—3. Обратная посадка на суда экспедиціонной армін, отброшенной непріятелемь къ берегу.—4. Переходь черезь узкія воды при содъйствіи флота.

Съ чертежами въ текстъ.



V FAVO

С.-ИЕТЕРБУРГЪ.

Типографія Морскаго Министерства, въ Главномъ Адмиралтействъ.

1887.

Проверено | 2015

359A7 226



MATERIO 1985 F.

Печатано по распоряженію Морскаго Министерства.

## Изследованія коими пользовался авторъ.

L'amiral Bouët-Willaumez, Batailles de terre et de mer. Jomini, Art militaire n Histoire des guerres de la Révolution.

Ferdinand Lecomte, Guerres de 1870 et de la sécession.

Chabaud-Arnault. Attaque des places maritimes et passage de vive force.

Von Sheliha, Traité de la defense des côtes.

Dislère, Etude sur la defense des côtes.

L'Amiral Grivel, Bombardements maritimes.—Guerre des côtes, etc., etc.

De Laporterie, Elements de tactique à l'usage des officiers de marine à terre.

Brialmont, Fortification improvisée.

Bailly, Cours élémentaire de fortification.


Félix Julien, l'Amiral Bouët et le projet de descente dans la Baltique.

Niox, Guerre du Mexique.

Barthélemy, Cours d'art militaire professé à Saint-Cyr.

André, Cours d'art militaire aux aspirants du vaisseauécole, 1871—1872.

Затѣмъ: статьи адмирала Jurien de la Gravière въ Revue de Deux Mondes; Revue Maritime; Bulletin de la Reunion des officiers и другіе источники, отчасти указанные въ самомъ текстѣ.



#### ОТЪ ПЕРЕВОДЧИКА.

Изслѣдованіе лейтенанта Дегу (Degouy) посвящается вопросу, который почти не имѣетъ спеціальной литературы и принадлежитъ къ числу наименѣе разработанныхъ въ теоріи военнаго искуства. Кромѣ того авторъ относится съ одинаковымъ вниманіемъ къ обѣимъ сторонамъ смѣшанныхъ операцій, т. е. и къ военно-сухопутной и къ военно-морской, и тѣмъ рѣзко выдѣляетъ свой трудъ изъ числа подобныхъ же изслѣдованій, принадлежащихъ другимъ авторамъ.

По заявленію автора его трудъ будетъ состоять изъ двухъ частей: въ первой-имъетъ быть изслъдовано наступление, а во второй — оборона. Въ первой части онъ предполагалъ разсмотръть слъдующие вопросы: 1) амбаркація экспедиціоннаго корпуса и его высадка безъ боя; 2) атака пункта высадки. 3) обратная посадка на суда отряда, отброшеннаго непріятелемъ къ берегу; 4) форсирование ръки или морскаго пролива при содвиствіи флота; 5) осада морской крупости и 6) обезпеченіе фланга арміи, дійствующей у морскаго берега. Во второй же части: 1) объ общей оборонъ береговъ, которымъ угрожаетъ высадка; 2) объ оборонъ пункта, избраннаго непріятелями для высадки; 3) объ оборонѣ большой рѣки военнаго порта и береговыхъ укрупленій и 5) объ операціяхъ на флангъ и въ тылу высадившихся войскъ. Сверхъ того авторъ предполагаль отдёльно выяснить условія морскихъ наб'єговъ (coups de main).

Въ теченіи 1882 и 1883 годовъ въ Revue Mar. et Col. были напечатаны первыя четыре главы первой части; а въ 1884 году тѣ же статьи вышли отдѣльнымъ изданіемъ. Что касается остальныхъ обѣщанныхъ вышеуказанныхъ главъ, то послѣдніе не появились еще въ печати.

Въ настоящемъ изданіи изслѣдованіе лейтенанта Дегу переведено сполна, безъ пропусковъ; небольшія же дополненія сдѣланныя переводчикомъ, помѣщены отдѣльно, въ приложеніяхъ.

Е. Березинъ.

### ГЛАВА І.

Посадка на суда и высадка на берегъ сухонутныхъ войскъ, безъ сопротивленія со стороны пепріятеля.

§ 1. Указанія исторіи. Считается аксіомою, что, при движепін войскъ по непріятельской территоріп, ихъ численность сокращается, каждыя 400 верстъ на добрую треть, если не на половину. Обычный источникъ этого явленія, не въ боевыхъ встрвчахъ и потеряхъ, а въ необходимости отделять части: для заготовокъ, для охраны занятаго края, путей, магазиновъ, парковъ и пр. и для осады крипостей, оставленныхъ въ тылу. Кром'в того: отставшіе, больные и мародеры дають въ общемъ солидную цифру потерь. Наполеонъ І оставилъ берега канала и Нъмецкаго моря съ армією въ 160,000 человъть, а въ битвѣ подъ Аустерлицемъ, имѣлъ только отъ 60 до 70 тысячъ; въ 1870 году нѣмцы перешли границу съ 450,000 человѣкъ, а къ Парижу пришло менъе 140,000. Передвижение войска моремъ имъетъ иной характеръ: армія въ 50,000, посаженная на соотвътствующее количество транспортовъ, имъетъ полное основаніе расчитывать что, при современной скорости пароходовъ, она будетъ доставлена къ угрожаемому пункту въ полномъ своемъ составъ.

Въ теченін перейзда моремъ, армія можетъ опасаться двухъ только враговъ: *встрычи ст непріятельскимт флотомт* и *сильной бури*. Отъ перваго врага ее долженъ охранять военный флоть, конвонрующій транспорты, а отъ втораго—хорошо соображен-

ныя инструкціи и хорошо избранные сборные пункты, которые облегчать быстрое возсоединеніе транспортовь, разсѣянныхъ бурею.

Въ вышесдъланномъ предположении взять быль 50-ти тысячный отрядъ. Спѣшимъ оговориться, что для дессантной экспедиціи, подобную цифру сладуеть считать не только максимальной, но и трудно достижимой. Это свидътельствуетъ, и историческій опыть, и ниже приводимые расчеты о громадности тяжестей (кавалерійскихъ, артиллерійскихъ, инженерныхъ, провіантскихъ и др.), представляемыхъ отрядомъ въ 50,000 человъкъ, транспортируемымъ въ одинъ рейсъ. Армія, которую французы высадили въ 1854 году въ Крыму, и которая сражалась при Альм'є, не достигала этой цифры, хотя французскій флотъ имълъ небывалую многочисленность; флотъ адмирала Duperré везъ въ 1830 годъ не болбе 36,000 человѣкъ; флотъ адмирала Втиеуз въ 1798 году-менѣе 30,000 человъкъ, хотя состоялъ: изъ 13 кораблей, 13 фрегатовъ и корветовъ, 72 легкихъ судовъ для Нила и 400 двухъ-и трехмачтовыхъ торговыхъ судовъ; наконецъ англійская экспедиція 1809 года состояла изъ 50,000 человъкъ и 9,000 лошадяхъ, при 400 купеческихъ судахъ, 40 корабляхъ, 30 фрегатахъ и 80 мелкихъ судахъ.

Экспедиція, приготовлявшаяся Наполеономъ на берегахъ канала (въ Булони, Вимере и др. пунктахъ) для высадки въ Англію, составляетъ какъ бы исключеніе, потому что численность армін доходила до 140,000 человъкъ и Императоръ расчитывалъ высадить заразъ не менте 70,000; но короткость морскаго перетвада придаетъ этому случаю характеръ исключительности и уподобляетъ его переправамъ черезъ ръки. Итакъ, численность въ 50,000 человъкъ, должно считатъ максимальною для перевозки моремъ, а въ 30 или 35,000—пормальною; разумъя войска, доставляемыя заразъ и не принимая въ расчетъ тъхъ пополненій, которыя всегда имтють мъсто въ теченіи боевыхъ дъйствій высаженныхъ войскъ.

§ 2. Перевозочныя средства. Франція и Англія представляють собою единственныя государства, им'єющія военные транспорты; д'єятельность въ этомъ направленіи н'єкото-

рыхъ другихъ правительствъ ограничивается контрактами съ пароходными компаніями, по сил'є которыхь, посл'єднія обязываются передавать правительству свои пароходы въ случать войны. И Франція заключаеть подобные контракты, но лишь для пополненія состава своихъ военныхъ транспортовъ. Не слъдуетъ, однако, скрывать отъ себя, что торговые транспорты не болъе какъ резервная или вспомогательная сила, потому что ихъ невозможно собрать въ моментъ объявленія войны или въ теченіе мобилизаціи: одни изъ нихъ окажутся при этомъ въ плаваніи, другіе-въ починкѣ, третьп-въ докѣ, четвертые-только нагрузившимися и т. д. Главное же, что всегда будеть замедлять обращение къ купеческому флоту, это-сознаніе вреда, исходящаго изъ прекращенія вижшней торговли на отечественных судахъ. Зачёмъ, враждуя, папримѣръ, съ Германіей, Франція будетъ прерывать свои торговыя сношенія съ Соединенными Штатами или Китаемъ!

Несомивно, впрочемъ, что подъ давленіемъ необходимости, придется прибъгнуть и къ этому средству, не смотря на сознаніе, что тѣмъ самымъ, мы причиняемъ отечественной торговлѣ милліонныя потери. Во всякомъ случаѣ, для скорѣйшаго нанесенія противнику перваго, зачастую рѣшающаго, удара, Франція должна расчитывать только на свои военные транспорты. Спрашивается: имѣетъ ли она послѣдніе въ такомъ количествѣ, чтобы чрезъ 15—20 дней, по объявленіи войны, доставить дессаитный корпусъ къ неотдаленнымъ берегамъ противника?

Изъ нижеслѣдующаго будетъ видно, что подобное предпріятіе вполнѣ возможно, если численность отряда не превзойдетъ 30,000 человѣкъ При современныхъ, колоссальныхъ арміяхъ, 30-ти тысячному войску не можетъ быть поручена въ Европѣ главная операція; но онъ весьма достаточенъ для сильной диверсіи или для ободренія колеблющагося, нерѣшительнаго союзника. Съ такими силами, можно держаться на непріятельской территоріи, въ ожиданіи доставленія резервными судами втораго дессантнаго отряда.

Въ состав' французскаго флота им' вотся теперь сл' дующіе транспорты: *дийствующіе*—15 большихъ транспортовъ съ

машинами отъ 430 до 800 силъ, 23 транспорта для грузовъ съ машинами отъ 150 до 230 силъ и 4 парусныхъ кораблятранспорта; резереные—13 винтовыхъ (въ томъ числѣ 1 корабль и 1 фрегатъ) и 3 парусныхъ транспорта-фрегата и наконецъ, додѣлываются—2 большихъ транспорта и 1 поменьше. Въ общей сложности, Франція имѣетъ 51 винтовыхъ транспорта разныхъ типовъ.

Кохинхинскіе транспорты-госпитали: Annamite, Mutho, Tonquin и пр., представляють собою поздивищий и наиболье сильный типъ судовъ этого рода. Они имѣютъ длину: 344 фута, ширину 501/, ф., углубленіе до 22 футъ и водоизм'єщеніе до 5600 тоннъ. Эти прекрасныя двухъ-батарейныя суда сходствують по величинь съ англійскими войсковыми транспортами Serapis и Sumna; а по комфорту и скорости хода могуть конкурировать съ пакетботами китайской линіи. Восьмисотъ сильныя машины дають имъ рабочую скорость отъ 12 до 13 узловъ. Французскіе офицеры найдуть на этихъ судахъ просторныя и изящныя каюты; нижніе чины будуть пом'єщены въ общихъ и хорошо вентилируемыхъ батарейныхъ палубахъ: а лазареты, снабженные большимъ количествомъ кроватей. доставять раненымь большія удобства. На переходы въ нѣсколько дней, каждый изъ этихъ транспортовъ можетъ принять до 2,000 человѣкъ (\*), а на переходы болѣе продолжительные (15, 20 или 30 дней) — 1,800, 1,500 и даже 1.200.

До появленія этихъ судовъ, кохинхинскую службу несли транспорты типа Tarn, Sarthe, Corréze и пр. Эти послѣдніе имѣютъ слѣдующія размѣренія: длина отъ 268 до 274 ф., ширина около 44 ф., углубленіе почти 23 фута и водоизмѣщеніе не достигаетъ 4000 тоннъ. Эти тоже двухбатарейные транспорты, хотя и уступаютъ вышеописаннымъ, тѣмъ не менѣе они до сихъ поръ представляютъ собою прекрасныя и удобныя суда, имѣющія скорость хода почти 11 узловъ. На короткія плаванія въ Европейскихъ моряхъ, они могутъ принимать до 1500 человѣкъ; на плаванія же болѣе продол-

<sup>(\*)</sup> Эти и последующія показанія скорее наже истипныхь, чемь выше.

жительныя эта цифра должна быть уменьшаема въ вышеуказанной пропорціи.

Далѣе въ составѣ французскаго флота имѣются грузовыя суда разнаго типа и происхожденія: двухдечные корабли, обращенные въ транспорты; бывшіе фрегаты и желѣзные пакетботы, пріобрѣтенные у торговаго флота: l'Jonne, l'Rhin, l'Orne и пр. (улучшенный типь которыхъ представляетъ собою Tarn). Всѣ эти суда могутъ одновременно принимать и людей и грузы; но для помѣщенія пѣхоты всегда предпочтутся самые большія транспорты, дабы совмѣстно помѣщать два баталіона того же полка пли даже и цѣлый полкъ (\*).

Затъмъ, для перевозки матеріальной части дессантной армін нитьются во французскомъ флотъ желтвише транспорты среднихъ величинъ, съ водоизмъщениемъ отъ 1500 до 2000 тоннъ и порядочнымъ ходомъ.

Наконецъ, въ послѣдніе годы во Франціи строятся транспорты-авизо, назначаемые для мѣстной и притомъ двойственной службы въ колоніяхъ, т. е., и для транспортной, и для боевой. На эти суда можно смотрѣть какъ на полезное дополненіе транспортнаго флота. Они имѣютъ длину 196½ ф., 
ширину 33½ футъ, углубленіе 16 футъ и водоизмѣщеніе около 
1600 тоннъ, хорошо ходятъ и подъ парами и подъ парусами; 
каждый изъ нихъ можетъ принять 400 человѣкъ, а можетъ 
быть, и полъ-баталіона (\*\*). Впрочемъ эти суда назначаются 
преимущественно для перевозки грузовъ, которыхъ они могутъ принять въ свой общирный трюмъ болѣе 300 тоннъ.

Я уже упоминаль о транспортахь, назначаемыхь для перевозки лошадей и скота. Эта категорія судовь самая интересная въ томь смыслів, что для сохраненія названнаго груза въ хорошемь состояніи требуется боліве заботь и приспособленій, чімь для обезпеченія здоровья людей. Указанное обстоятельство настолько важно, что перевозка лошадей всегда была камнемь преткновенія при организаціи дессантныхь

<sup>(\*)</sup> l'Annamite, le Tonquin и др. способны принять на очень короткій переходь 3000 піхоты, снабженной по военному положенію.

<sup>(\*\*)</sup> Па малое число дней и въ хорошій сезонъ.

экспедицій, какъ отдаленныхъ (напримѣръ-Британской, Юлія Цесаря), такъ и новъйшихъ (напримъръ-Мексиканской, 1862 года). Китайская экспедиція 1860 года была снаряжена съ расчетомъ, что лошадей можно пріобръсти по близости въ Японін; но посл'єдствія показали, что лошадей купили и дорого и въ недостаточномъ числъ, да кромъ того потратили много труда и времени на ихъ строевую дрессировку. Въ Мексиканскую экспедицію расчитывали пріобрѣсти лошадей въ Гаваннѣ или Вера-Круцъ, а въ концъ концовъ ихъ пришлось выписывать изъ Франціи. Вообще же можно признать аксіомою, что хорошо организованный дессантный флотъ долженъ имъть въ своемъ составъ суда, приспособленныя для перевозки лошадей, т. е. транспорты-конюшни. Для такой службы годятся только самые большіе транспорты или, по крайней мірь, только им высокія палубы, дабы лошади не ушибали своихъ головъ, ударяясь о бимсы. Мелкія суда неудобны и твиъ еще, что могуть принять очень малое количество лошадей и следовательно пользование ими поведеть къ сильному дроблению кавалерійскихъ частей. Лошадей нельзя пом'єщать также въ нижней палубѣ, какъ хуже вентилируемой и быстро обращающейся въ мъсто заразы; хотя при этомъ нельзя не замътить, что и при пом'єщеніи лошадей въ средней палуб'є, несмотря на вст мтры къ немедленному удалению конской мочи и кала, транспорты-конюшни всегда и быстро пріобрѣтаютъ свой специфическій запахъ. Затімъ, каждая лошадь требуеть столько же пом'єщенія, какъ 6 челов'єкъ п'єхоты, а сл'єдовательно въ среднемъ нельзя расчитывать помъстить на суднъ болъе 300 лошадей. Въ составъ французскаго флота неимъется транспортовъ, построенныхъ спеціально для перевозки кавалерін; всѣ суда этого рода передъланы изъ обыкновенныхъ транспортовъ. Одинъ изъ наибольшихъ между ними, это бывшій двухдечный корабль l'Intrepide, имфющій 456 стойль, а въ кормовой части-каюты на 40 офицеровъ. Для быстрой перевозки и выгрузки лошадей у него имфются: паровая лебедка, 2 шаланды и 2 паровыхъ катера.

По разсматриваемому вопросу заслуживаетъ вниманіе слѣдующее нововведеніе: на транспортахъ для пѣхоты недавно

устроили стойла для штабныхъ лошадей, поэтому теперь каждая пѣхотпая часть можетъ высаживаться въ полномъ составѣ п неимѣть надобности поджидать выгрузки конюшенныхъ транспортовъ, какъ то было во время Крымской экспелиціп 1854 года.

Что касается англичань, то они имѣють 12 войсковых транспортовъ. Пять изъ нихъ (Jumna. Serapis, Euphrates. Crocodile и Malabar) назначены для службы въ Индіи и имѣютъ водоизмѣщеніе въ 6210 тоннъ каждый. Первоначальная скорость хода была у нихъ, по свѣдѣніямъ журнала Engineering 1874 года, 14 узловъ, но громадный расходъ угля побудилъ предпринять различныя измѣненія въ ихъ машинахъ, что повело къ уменьшенію скорости до 10 и даже—до 8

узловъ.

Следующіе пять англійскихъ транспортовъ имёють меньшіе разміры, отъ 5,600 (Orontes) до 3,300 (Simon) тоннь, т. е. въ среднемъ соотвътствують французскимъ транспортамъ типа Tarn. Новъйшій изъ транспортовъ Assistance обладаетъ водоизмъщеніемъ въ 2,037 тоннъ и, по отзыву журнала Ігоп, помъщеніемъ для: 21 офицера, 10 дамъ, 800 солдатъ, 132 женщинъ, 10 штабныхъ унтеръ-офицеровъ съ ихъ жепами, 80 человъкъ экипажа, 130 лошадей и лазаретъ на 12 человъкъ. Такимъ образомъ Assistance представляетъ собою транспортъ особенно пригодный для пом'ященія всего штаба армейскаго корпуса или дивизіоннаго штаба и баталіона стрълковъ съ верховыми и упряжными лошадьми. Вообще же англійское адмиралтейство не проявляеть желанія увеличивать число своихъ войсковыхъ транспортовъ и, не вслудствіе отказа его отъ отдаленныхъ экспедицій, а потому что оно разсчитываетъ въ этихъ случаяхъ на свой многочисленный и прекрасный торговый паровой флотъ. Правы ли, однако, англичане въ этомъ случат или неправы? Нельзя не сказать, что въ самой Англіп мивнія по этому вопросу расходятся. Такъ корабельный капитанъ Hoscanson (Revue Mar. 1874 г. перев. Масе) требуеть серіозной организаціи транспортной службы. «Следовало бы, говорить онъ, по возможности избегать найма торговыхъ судовъ, потому что на казенныхъ транспортахъ

перевозка войскъ и дешевле и комфортнѣе». Къ этому можно бы еще прибавить, что снаряжение торговыхъ пароходовъ всегда медленнъе, а въ военное время быстрота часто бываеть обязательнымь условіемь успіха. Съ другой стороны генераль Collinson, сильный сторонникъ смышанных экспедицій, ув вренъ въ удовлетворительности содвиствія англійскаго торговаго флота. «Въ эпоху парусныхъ флотовъ (Revue Maritime 1874 г., статья капитана Juan)», говорить онъ, «морскія операцін всегда имѣли характерь случайности. Можно было составить прекрасный планъ действій, но съ того момента, какъ экспедиція оставляла отечественный портъ, успѣхъ зависѣлъ отъ погоды и вътровъ. Съ введеніемъ пароваго двигателя положение вещей измѣнилось и теперь морскія операцін во многихъ случаяхъ могутъ быть ведены съ большею увъренностью и точностью, чъмъ операція на сухомъ пути: имъ доступнъе обширный районъ дъйствій, легче сохранять секретъ своихъ намфреній и легче измънять направленіе удара. Паровой двигатель, и для слабыхъ на морѣ государствъ, дѣлаетъ доступными грозныя диверсін у непріятельскихъ береговъ. Во время франко-германской войны, опасеніе высадки французовъ заставило пруссаковъ держать при берегахъ въ удаленіи отъ театра войны, нісколько корпусовъ (\*). Англія должна проникнуться этой идеей и быть готовой утомлять непріятеля непрерывными малыми высадками, которыя должно такъ организовывать, чтобы высаживаемые отряды могли возвращаться назадъ быстрее, чемъ непріятель доставить номощь атакованному пункту. Но для успъха подобныхъ операцій требуется заранье предусмотрыть и устроить все необходимое, а не дъйствовать изо дня въ день, какъ то замѣчалось до сихъ поръ... Всякій разъ, когда въ послъдніе годы требовалось послать экспедиціонный корцусь, снаряженіе его всегда сопровождалось трудностями и безпорядками».

<sup>(\*)</sup> Лейтенантъ Дегун замѣчаеть: «Не очень»! Послѣ первыхъ пораженій французовь, армія Фогель-ф.-Фалькенштейна была направлена къ занаду. Померанскій (П) корпусь прибыль 18 августа на поле битвы при Saint-Privat; другіе притягивальсь постепенно, по мѣрѣ изчезновенія страха.... Объ этомъ вопросѣ будеть говорено далѣе.

И такъ генералъ Collinson находитъ необходимымъ заранѣе приготовляться къ дессантнымъ экспедиціямъ, для избѣжанія въ важныя минуты затрудненій и безпорядковъ. Это заключеніе прекрасно свидѣтельствуетъ о необходимости казенныхъ транспортовъ. Если содержать послѣдніе полувооруженными (то, что называется во Франціи резервъ 1 и 2 категоріи), то на окончательное ихъ вооруженіе и снабженіе потребуется, или менѣе, или столько же времени, сколько нужно для мобилизаціи сухопутной арміи.

Таковъ, по нашему мнѣнію, единственный логическій выводъ изъ всего сказаннаго въ § 2.

Замичаніе. Настоящій § быль написань до Тунисской экспедиціп, во время которой Французское Правительство пользовалось торговыми транспортами, сранительно съ казенными, скорѣе болѣе, чѣмъ менѣе. Частности этой экспедиціи еще недостаточно выяснились и къ нимъ поэтому слѣдуетъ относиться съ осторожностію: но и теперь можно констатировать, что торговые транспорты обощлись дорого и войсковыя части перевозились на нихъ страшно раздробленными. Такъ нельзя поступать въ серіозной войнѣ и поэтому Тунисская экспедиція еще болѣе убѣждаетъ меня въ справедливости вышесдѣланнаго заключенія.

§ 3. Сила и составъ экспедиціоннаго отряда. Сила и составъ экспедиціоннаго отряда зависять отъ задачи ему поставленной и отъ вѣроятныхъ условій дѣйствія. Справедливость этого положенія доказывается Аббисинской экспедиціей англичанъ, ихъ же Вальхернской экспедиціей 1809 года и различіемъ составовъ недавнихъ французскихъ экспедицій въ Китай и въ Мексику. Но несмотря на разнообразіе составовъ названныхъ и другихъ экспедицій, всѣ онѣ имѣли общее качество; это—неудовлетворительность по части кавалеріи и обоза; между тѣмъ кавалерія особенно необходима отряду, дѣйствующему изолированно на непріятельской территоріи. Недостатокъ обозныхъ средствъ можно пополнять на мѣстѣ путемъ реквизиціи.

Относя изслѣдованіе этихъ вопросовъ къ слѣдующему § представимъ здѣсь иѣкоторыя интересныя свѣдѣнія о числѣ

запряжекъ, полагающихся армейскому корпусу, приведенному на военное положение и постараемся указать какія можно сдёлать сокращенія въ числё упряжныхъ и верховыхъ лошадей, не нанося ущерба безопасности и дёйствительности экспедиціоннаго корпуса.

Было указано, что французскій транспортный флотъ можеть поднять армію въ составѣ отъ 30 до 35,000 человѣкъ, т. е. одинъ корпусъ. Представимъ въ нижеслѣдующей таблицѣ, сколько полагается такому корпусу запражекъ.

По французской табели, на корпусъ, предполагаемой численности, полагается около 8500 лошадей и муловъ. Въ 1870 году прусскій гвардейскій корпусъ состояль изъ 40,226 людей при 11,805 лошадяхъ, превышая составъ французскихъ корпусовъ на 1 пѣхотный полкъ (3000 человѣкъ) и 4 кавалерійскихъ (около 2800 всадниковъ). Слѣдовательно, если прусскій корпусъ сократить соотвѣственно французскому, то и при этомъ общая цифра лошадей будетъ 8,882. Приведенныя цифры скорѣе ниже, чѣмъ выше истинныхъ.

Предлагаемыя мною сокращенія коснутся послёдовательно каждой изъ статей таблицы.

*Штабы*. Число штабныхъ лошадей верховыхъ и упряжныхъ слъдуетъ уменьшить до крайности и это вполнъ возможно, потому что суда будутъ оставаться хранилищами запасовъ до тъхъ поръ, пока не окажется возможнымъ устроитъ таковыя на берегу. Я думаю, что эту статью можно сократить до 40 упряжныхъ лошадей, 25 повозокъ и 100 верховыхъ лошадей.

Пъхота. Сходя на берегь каждый пёхотинець имёсть при себн: 78 патроновь и въ провизіонномъ мёшкё двухдневный запась: сухарей, хлёба, соли, сахару, кофе и зелени или рису и на 5 дней консервованнаго мяса. Кромё того, люди каждаго полка имёють при себё: 480 лопать, 48 кирокъ, 36 топоровъ и 12 пилъ; а саперы—сверхъ того, 6 кирокъ, 6 топоровъ и 1 пилу; а всего 589 рабочихъ инструментовъ. Помосыя повозки вмёщають: патронные—баталіонные ящики съ патронами (по 181 на человёка) и провизіонные — двухдневный запасъ сухарей, соли, сахару и кофе и однодневный —

НАИМЕНОВАНІЕ ЧАСТЕЙ.					Сумма.			По предложенію Дегун.		
		Повозокъ.	Лошадей.	Mylobb.	Повозокъ.	Лошадей.	Myaobb.	Повозокъ.	Лошадей.	Myrost.
ſ	Корпусный	27	39	_	1	ļ				
Штабы: {	Первой дивизіи	11	16	-	55	79	_	25	40	
	Второй дивизіи	11	16							
	Четырехъ пёхотныхъ бригадъ.	4	4	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,						
	Кавалерійской бригады	2	4							
Каждый трехбаталіонный пёхотный полкъ (полковыя двуконныя повозки нагружаются провизіей, рабочими орудіями, боевыми запасами, багажемъ и принасами).		29	38	15		_				_
Восемь пихотных полков (4 въдинизін, 2 въ бригадъ)		232	304	120						
Одинъ баталіонъ пъшихъ стръл-		. 10	13	5		317	125	100	200	80
Кавалерійская бригада (2 полка и на каждый полкъ 19 двуконныхъ повозокъ).		38	76	-	38	76		15	30	_
Артиллері.	Артил. батарея ивъ томъ числѣ орудія.	18	108	<del>-</del>					-	-
	Шестнадцать ба- тарей	288	1728	_						
	я: Провизіонныя и багажныя повозки.	58	112	_	784	3982	_	132	670	_
	Паркъ	390	1882							
	Понтонный отрядъ.	48	260		]					
Инженерная часть			_		21	76	4	12	24	4

наименованіе частей.					Сумма.			Цо предложенію Дегун.		
		Повозокт.	Лошадей.	Муловъ.	Повозокъ.	Лотадей.	Myzobr.	Повозокъ.	Лошадей.	Муловъ.
	( Частный	16	64	9	)					
Обозъ <b>:</b> <	Лазаретный и церков-	136	194	142						
	Провіантскій (пищев. и фуражн. предметовъ).	463	669	_	634	950	<b>1</b> 51	107	206	126
	Запасныхъ предметовъ.	8	6							
	Казначейскій и почтовый	8	14	_						
	Разныхъ наименованій.	3	3		}					
	Телеграфъ	21	69	-	21	69	-	11	34	
Временно	з: ЗКелѣзнодорожи. ра-	18	60	_	18	60			_	
	Горная артиллерія.	_		128	amanh		128		-	128(?)
Итого					1813	5609	408	_	_	
Къ этому надо еще присоеди- нить верховыхъ лошадей:									٠	
	запасныхъ	_	_	_		80			_	
	кавалерійскихь		*******			1500		_	900	· —
і штабныхь					_	300	_		100	
Для артиллерійских офицеровь и унтерь-офицеровь (по 32—35 на батарею)			_		_	550	<b>-</b> ,	·	340	_
	Итого		_		1813	8039	408	413	2541	210или 338
	Bcero	_	-	_	18 <b>1</b> 3	8039		650	3000	_
						84	47			

консервованнаго мяса, зелени и рису. Примѣняя къ пѣхотному обозу то, что сказано относительно штабнаго и допуская, что въ первые по высадкѣ дии будутъ широко пользоваться реквизиціоннымъ правомъ для полученія повозокъ и лошадей, —полагаю, что обозныя полковыя средства можно ограничить одноконными полковыми повозками для патронныхъ ящиковъ и лазаретными, для которыхъ имѣть муловъ. При этомъ условіи подъ обозъ всей пѣхоты потребуется: 80 муловъ, 100 повозокъ и 200 лошадей, считая въ томъ числѣ и верховыхъ для полковыхъ штабовъ.

Кавалерія. Въ составъ мобилизованнаго армейскаго корпуса входитъ 2 кавалерійскихъ полка, состоящіе изъ 4 эскадроновъ, въ 150 человѣкъ каждый. Кромѣ того, каждая пѣхотная дивизія получаетъ еще по 2 эскадрона для развѣдочной и охранительной службъ. Такимъ образомъ въ составѣ корпуса полагается имѣть 1800 верховыхъ кавалерійскихъ лошадей. Эту цифру необходимо уменьшить на половину, т. е. оставить 6 эскадроновъ или 900 верховыхъ лошадей. Уменьшивъ соотвѣтственно обозъ, получимъ составъ кавалерій въ 15 повозокъ и 930 лошадей.

Каждая лошадь им'веть при себ'в 1 порцію овса; каждый кавалеристь—30 револьверныхъ патроновъ, а въ полковыхъ повозкахъ на все число лошадей—одна порція овса и ящикъ съ рабочими инструментами.

Артилерія. Для опредёленія сокращеній, возможныхъ въ этомъ родё оружія на первое время (т. е. при первомъ транс-портированіи войскъ), обратимся къ разсмотрёнію состава батареи изъ орудій 90 мм. калибра.

Такая батарея состоить:

Упряжныхь лошад	ей и повозокъ:		Людей и верхов.			
6 орудій	18 шестикон-	Офицер.	5 лош.	7		
9 запял. ящиковъ	ныхъ экипа-	Орудійной				
1 бат. повозка	жей, т. е 108	прислуги .	40 »	25		
1 провіантская	упряжн. ло-	Др.нижнихъ				
1 кузница.	шадей.	чиновъ	70 »			

Всего: 115 людей, 140 лошадей и 18 повозокъ.

Въ 9 зарядныхъ ящикахъ и передкахъ содержатся: 681 граната, 231 картечная граната и 12 картечныхъ ящиковъ; а всего 924 снаряда или по 154 на орудіе.

Уменьшая боевые запасы можно значительно сократить количество упражныхъ лошадей. Думается, что на нѣсколько дней дѣйствія достаточно имѣть 60 снарядовъ на орудіе, которые вмѣщаются въ 6 передкахъ и 3 зарядныхъ ящикахъ. Если къ этому прибавить еще фуражную повозку, то получится: 10 повозокъ и 60 лошадей. Остальныя повозки могутъ не имѣть лошадей и до времени оставаться на судахъ, или ихъ и совсѣмъ можно не имѣть, а снаряды и прочее помѣщать въ особыхъ ящикахъ, которые и перевозить на обывательскихъ реквизиціонныхъ подводахъ. Уменьшить число верховыхъ лошадей нельзя; развѣ на 2 офицерскихъ запасныхъ. Тогда общее число лошадей, верховыхъ и упряжныхъ, будетъ 90, а всего: 10 повозокъ, 90 лошадей и 115 людей.

Одиннадцать батарей, высаженныхъ въ Крыму 1854 года, имѣло лошадей значигельно менѣе и въ каждую повозку впрягалось не 6, а 4 лошади. Но, какъ ни желательно уменьшеніе числа лошадей, оно невозможно теперь, вслѣдствіе усиленія тяжести новѣйшей артиллеріи. Орудіе въ 90 мм. вѣситъ 2,000 килограмовъ (122 пуда), а зарядный ящикъ 2,200 килограммовъ. Несомнѣнно, что 4 лошади могли бы вести подобную тяжесть, но необходимо предвидѣть потери и возможность для орудія завязнуть въ топкой мѣстности или на дурной дорогѣ, вслѣдствіе недостатка одной лошади.

Затѣмъ я предлагаю, вмѣсто 15 батарей, положенныхъ штатомъ, брать 10, т. е. 60 орудій, что безъ сомнѣнія не соотвѣтствуетъ принятой пропорціи 4 орудій на 1000 человѣкъ: но что можетъ быть оправдано возможостью содѣйствія судовою артиллеріею и наличіемъ горной артиллеріи.

Что касается калибра пушекъ, то изъ трехъ принятыхъ у насъ кал.: въ 80,90 и 95 мм., я предпочелъ бы имѣть орудія исключительно одного средняго калибра. Первый изъ названныхъ кал. принадлежитъ конной артиллеріи, которую неудобно брать, вслѣдствіе излишка лошадей; а послѣдній пред-

ставляеть большую тяжесть и не имѣеть баллистическихъ преимуществъ предъ орудіями въ 90 мм. Что касается снабженія экспедиціи разнокалиберной артиллерін, то такое мѣропріятіе неудобно изъ за снабженія снарядами.

Предположивъ, какъ уже сказано, что нѣкоторая частъ снарядовъ будетъ въ ящикахъ и уменьшивъ обозъ соотвѣтственно уменьшенію числа батарей до 10, получимъ, что общій составъ артиллерійскаго парка, считая и верховыхъ лошадей, будетъ 132 повозки и 1010 лошадей.

Инженерная часть. Инженерный матеріаль, какъ увидимъ далѣе, весьма попадобится, но преимущественно, въ первомъ періодѣ операціи высадки, почему 9 повозокъ и 52 лошади, назначаемыя изъ общаго числа инженерныхъ обозныхъ средствъ на перевозку собственно инженернаго парка, можно исключить. Останется: 12 повозокъ, 24 лошади и 4 мула.

Общій обозт. Принимая въ расчеть: общее содъйстіе флота, возможность непрерывнаго отправленія раненыхъ на транспорты и дал'те на родину, достаточность на первое время одной части телеграфнаго парка, ненадобность желъзно-дорожнаго парка, необходимость и возможность уменьшенія числа повозокъ (частныхъ, лазаретныхъ и церковныхъ, казначейскихъ и почтовыхъ) и наконецъ въроятную возможность обойтись первое время безъ повозокъ подъ запасные предметы и провіанть, я считаю дозволительнымь низвести общую численность разсматриваемаго обоза до 118 новозокъ, 240 лошадей и 126 муловъ. Всв указанныя сокращенія низведуть грузы дессантнаго корпуса предполагаемой численности къ слъдующимъ цифрамъ: 413 повозокъ, 2541 лошади и 210 или 338 муловъ. Если же будетъ сочтено необходимымъ имъть и нъкоторую часть провіантскаго обоза, то, въ круглыхъ цифрахъ, получится: 650 повозокъ (въ томъ числѣ и орудія) и 3000 лошадей. Для тъхъ, кого пугаютъ сдъланныя нами сокращенія, напомнимъ, что Крымскій дессантъ имѣлъ 68 орудій при 940 лошадей и одинъ эскадронъ.

§ 4. Общія приготовленія. Правительство, снаряжающее смішанную экспедицію, должно зараніве опреділить пункты,

которые надлежить занять дессантному корпусу. Рѣшеніе этой задачи, нельзя основывать на однѣхъ справкахъ; самыя подробныя карты принесутъ въ этомъ случаѣ менѣе пользы, чѣмъ личный заблаговременный осмотръ опытнаго военнаго агента, получившаго надлежащія инструкціп. Обращикомъ подобной инструкціп можетъ служить данная въ 1802 г. генералу Decaen, носланному въ Пондшмери (См. Исторію Консульства и Имперіи, Тъгра). Кромѣ общихъ указаній, военный агентъ долженъ, при подобныхъ порученіяхъ, выяснить: оборонительныя средства береговъ, предназначенныхъ къ атакъ; вооруженіе батарей; вѣроятное распредѣленіе войскъ; расположеніе и систему минныхъ загражденій; распредѣленіе судовъ береговой обороны и миноносцевъ и пр.

Военный и морской министры составляють, на основаніи сообщенныхъ имъ данныхъ, нѣсколько плановъ дѣйствій, задаваясь различными, в фроятными условіями обороны п настуиленія. Когда же наступить моменть д'яйствія, министры передають эти планы генералу и адмиралу, начальствующимъ надъ экспедиціей; предоставляя имъ делать всё тё отступленія отъ министерскихъ указаній, кои на м'єсть они признаютъ пеобходимыми. Неожиданныя или непредвидънныя обстоятельства им'єють зачастую командующее значеніе, и второстепенную задачу обращають нерёдко вь главную, какь то случилось, напримфръ, въ Крыму, а главную-въ второстепенную, какъ то случилось съ Египетскимъ дессантомъ или съ осадой австрійцами Генуи въ 1800 году. Во всякомъ случат необходимо предвидтть и точно определить главную задачу экспедицін, потому что этимъ обозначится составъ и средства последней. И действительно, если речь пдеть: о диверсін, объ атакъ слабо укръпленнаго приморскаго пункта, о наб'єг'є, о завоеваніи колонін и т. п., то совершенно достаточно тъхъ средствъ, о которыхъ говоритъ предыдущій §: но, если имфютъ въ виду операціи болбе крупныя и важныя, то указанныхъ средствъ безъ всякаго сомнения мало. Въ такомъ случав можно отказаться отъ выгоды быстроты и неожиданности, а слъдуетъ болье всего заботиться о сборь необходимыхъ средствъ, о приданіи всей экспедиціи стройности

и о выяснении тъхъ оборонительных в средствъ, которыми располагаетъ противникъ въ угрожаемомъ пунктъ.

Возвратимся къ изложенію общихъ соображеній. Когда цёль и мёсто экспедиціп опредёлены, министры озабочиваются организаціей соотв'ятственнаго состава. Если экспедиціи придется следовать реками или действовать у песчаныхъ и мелководныхъ береговъ, то въ судовомъ составъ ея должны быть: канонерки, плавучія батарен и мелкосидящіе, хорошо вооруженные, пароходы съ машинами достаточно сильными, чтобы буксировать по наскольку шаланда или шлюпока протива быстраго теченія. Вивств съ твив надлежить указать начальнику экспедицін не одинъ, а нѣсколько пунктовъ, удобныхъ для высадки, не упуская, однако изъ виду, что «изъ дали» судить трудно, — что пунктъ, прекрасный въ стратегическомъ отношенін, можеть быть совершенно непригодень въ морскомъ отношенін и что начальника экспедицін никогда не слідуеть стъснять слишкомъ подробными инструкціями. Множество непредвидённыхъ обстоятельствъ (дурная погода, волненіе, присутствіе на берегу войскъ, нахожденіе по близости непріятельскаго флота и пр.) всегда могуть пом'вшать производству высадки въ заранъе намъченномъ пунктъ.

Наконецъ, вооружение и снабжение войскъ должно быть соображено съ предстоящею имъ службою, а экипировка-съ климатомъ. Вспомнимъ печальные факты Мексикански экспедиціп, гді у людей не было ни холщевой одежды, ни соломенныхъ шляпъ.

Такимъ образомъ: министрамъ-принадлежитъ составленіе общаго плана и доставление необходимыхъ средствъ; начальнику экспедиціи (сух. генер.) — опреділеніе, по сов'ящаніп съ адмираломъ, времени и мъста высадки, соглашение дъйствій армін и флота и обезпеченіе на первое время (до прочнаго водворенія въ краж) продовольствія отряда установленіемъ транспортныхъ рейсовъ; а собственно флоту — организація стройнаго и быстраго своза войскъ на берегъ, (образцомъ чего ему можеть служить превосходное выполнение этой операціи въ Крыму, подъ руководством вице-адмирала Буэ-Вильомеца), а посл'є своза войскъ на упепріятельскій берегь








флоту предстоитъ скучная и неблагодарная, но весьма важная, обязанность: служить для войскъ базою и обезпечить снабженіе ихъ всёмъ необходимымъ и ихъ сообщенія съ отечествомъ.

§ 5. Посадка войскъ на суда и отправление послѣднихъ. Составъ конвоя. Порты и гавани, не подверженные дѣйствію приливовъ и отливовъ представляются въ разсматриваемомъ отношеніи наиболѣе удобными. Къ нимъ относятся французскіе порты Средиземнаго моря, гдѣ самые большіе транспорты могутъ, во всякое время, изготовляться у пристаней и прямо съ послѣднихъ принимать всѣ грузы и войска. Въ этомъ отношеніи особенно удобна Тулонская угольная пристапь



(черт. 1), вдоль которой имъется два рельсовыхъ пути и приспособленія для быстрой наливки водою. Въ гавани Бреста и притомъ въ часы прилива удобно грузить большіе транспорты, въ малую же воду они едва ли подойдутъ въ пристанямъ.

Шербургъ еще болѣе удобенъ и, кромѣ того, онъ выгоднѣе по своему географическому положенію (ближе къ Парижу и къ сѣвернымъ угрожаемымъ пунктамъ).

Что касается французскихъ коммерческихъ портовъ, то въ нихъ удобно принимать, если не войска, то грувы. Такъ Марсель оказалъ драгоцѣнныя услуги въ 1854 и 1859 годахъ; а Гавръ, Діеппъ, Булонь и Дюнкирхенъ могли бы бытъ тѣмъ же въ 1870 году, если бы было время послать дессантъ, предположенный въ Шлезвигъ. Замѣтимъ еще, что въ коммерческихъ портахъ можетъ иногда понадобиться охрана операціи военнымъ флотомъ.

Гдв бы ни совершался пріемь войскъ, необходимо заботиться, чтобы не происходило загроможденія набережныхъ или пристаней и загруженія шаландь, что очень опасно во время ихъ буксировки. Хорошо принимать первыми: грузы, повозки и штабныхъ лошадей, а войска принимать не ранве, какъ все названное будетъ установлено и укрѣплено. Тогда когда шаланды, барказы и катера, въ которые войска сёли заранёе, буксируются къ своимъ судамъ и приэтомъ буксирующіе несуть на носу флюгарку или знакь, или номерь того судна, къ которому должны пристать. Передъ отправленіемъ, люди должны получить внушение о томъ, чтобы не двигаться и не перемъщаться во время переъзда на шлюпкахъ, а ружья держать: или у ноги, если стоять или вертикально между кольнями, если сидять. На транспортахь войска встрычаются своими, ранъе прибывшими и познакомившимися уже съ размъщениемъ, офицерами, (квартирьерами такъ сказать), которые указывають мъста для людей, ихъ багажа или груза, а вообще служать посредниками между войсками и судовыми властями, давая первымъ всѣ необходимыя разъясненія.

Проектируя распредёленіе войскъ по имінощимся транспортамъ нельзя избіжать вопроса: не слідуеть ли пользоваться
для этого и военными судами? Первоклассные броненосцы могуть принять столько людей и грузовъ, что съ перваго взгляда
представляется немыслимымъ не пользоваться ими и чрезъ это
увеличивать, и безъ того значительное, число транспортовъ.
Но толкотня въ палубахъ большаго числа постороннихъ лицъ

значительно стъсняетъ военное судно во время боевыхъ маневрированій и поэтому, если имбется, хотя мальйшая, въроятность встрътиться въ морь съ непріятелемь, то слъдуеть тщательно избътать посадки войскъ на боевыя суда и неостанавливаться предъ необходимостію, вследствіе этого, иметь нъсколько добавочныхъ транспортовъ. Кромъ того, въ часы высадки всё боевыя суда или часть ихъ могутъ понадобиться для прикрытія операціи со стороны моря и тогда они увезуть съ собою тёхъ, кого должны высаживать. Такимъ образомъ следуетъ расчитывать только на транспорты; если же представится возможность, хотя отчасти, воспользоваться и военными судами, то тёмъ лучше: это будеть неожиданнымъ облегченіемъ операціи. Что касается распредёленія транспортовъ по родамъ войскъ, то съ перваго взгляда кажется, что при предполагаемомъ составъ дессанта, они могутъ быть съ удобствомъ расгрупированы на четыре эскадры: дв' для и вхоты, третья для кавалерін и четвертая подъ грузы. Но считаю необходимымъ замътить, что выгоды такого распредъленія войскъ болье кажущіяся, чемъ истинныя: весьма въроятны случан, когда сочтется нетолько полезнымъ, но даже необходимымъ быстро высадить авангардную часть, составленную изъ пъхоты, артиллеріи и кавалеріи. Поэтому, еще при амбаркаціи въ отечественномъ порту, следуеть организовать авангардную часть и размёстить ее отдёльно на судахъ меньшаго углубленія и болѣе легкихъ или быстроходныхъ. Когда войска выходятъ на берегъ, оказывающійся незащищеннымъ, то является безусловная необходимость занять въ нёкоторомъ удаленін отъ береговой черты такую позицію. которая позволила бы охранять высадку главныхъ силь отъ внезапныхъ нападеній противника. Кому поручить эту важную обязанность? очевидно, что авангарду же. Вспомнимъ, однако, что когда въ августъ 1854 года войска высаживались въ 8 или 9 верстахъ отъ крѣности Бомарзундъ, то было замѣчено, что и хотные солдаты, малопривычные къ морю и затрудняемые ихъ экиппровкою, высаживались изъ катеровъ на берегъ съ такою медленностію и съ такими затрудненіями, что непріятель бол'є многочисленный и см'єлый пепрем'єнно воспользовался бы этимъ обстоятельствомъ. Бомарзундскій случай не слёдуетъ считать исключеніемъ: никакой дессантъ не можетъ и не долженъ расчитывать, что ему придется высаживаться на берегъ вполнѣ благопріятный для этого и что море будетъ въ это время совершенно спокойнымъ. Въ виду возможности и вѣроятности противоположныхъ условій считаю полезнымъ напомнить, что въ настоящее время на военныхъ французскихъ судахъ имѣются, хорошо организованныя, дессантныя партіи, составляемыя преимущественно изъ артиллеристовъ и стрѣлковъ, что при нихъ имѣются дессантныя орудія, перевозимыя безъ лошадей и что эти партіи весьма опытны въ дѣлѣ высаживанія на берегъ. Казалось бы поэтому, что ихъ мѣсто въ головѣ авангарда.

Если представленныя соображенія признать правильными, то составъ транспортнаго флота и дѣленіе его на эскадры

будеть слѣдующее:

Первая эскадра составится изъ 8 быстроходныхъ транспортовъ средней величины и 1 транспорта—конюшни, на
которые будетъ посажено 4 батальона пѣхоты, 2 эскадрона,
1 полевая батарея, рота саперовъ съ принадлежностью
и при нихъ 48-ми часовой запасъ всякой провизіи, т. е.
приблизительно 4000 человѣкъ, при 300 лошадяхъ. Въ то же
время боевая эскадра, составленная изъ 9 броненосцевъ и
нѣсколькихъ крейсеровъ (развѣдчиковъ), дастъ, безъ существеннаго ослабленія себя, отъ 600 до 800 матросъ при 6-ти
дессантныхъ орудіяхъ.

Вторая эскадра, предназначенная для главныхъ силъ, составится изъ 14 или 16 самыхъ большихъ транспортовъ, изъ которыхъ 1 (транспортъ-конюшия)—подъ лошадей трехъ полевыхъ батарей (\*). На этихъ судахъ будутъ помѣщены: 3 бригады съ одной батареей при каждой и сверхъ того тѣ 2 баталіона, которые остались отъ бригады, назначенной въ авангардъ, что составитъ не менѣе 20,000 человѣкъ. Эта эскадра транспортовъ можетъ быть подраздѣлена на 3 отряда, по одной бригадѣ на каждомъ.

<sup>(\*)</sup> Штабныя лошади пом'ящаются на обыкновенных в транспоргахъ.

Вся кавалерія (1000 людей и лошадей), дивизіонная артиллерія, обозныя и запасныя животныя, какъ упряжныя, такъ и верховыя и пр. пом'єстятся на особыхъ конюшенныхъ транспортахъ, которыя составятъ отд'єльную эскадру. Если допустить въ среднемъ по 300 лошадей на судно, то потребуется всего 10 транспортовъ (\*), но такъ какъ по одному конюшенному транспорту уже назначено въ первую и вторую эскадру, то въ третьей останется только 8. Эти посл'єдніе можно разд'єлить на два отряда, изъ которыхъ на одномъ будутъ верховыя лошади, а на другомъ—упряжныя и мулы.

Четвертая и послѣдняя эскадра, составленная приблизительно изъ 10 транспортовъ, назначается исключительно подъ грузы и всевозможные запасы. Въ составъ этой эскадры должны войти сверхъ 10, еще 2 угольныхъ транспорта.

Такимъ образомъ, въсь перевозочный флотъ будетъ состоять приблизительно изъ 44 транспортовъ; но на это число надо смотръть, какъ на минимальное.

§ 6. Судовое положеніе транспортируемых войскь. При вступленіп на судно, каждый нижній чинъ получаеть нумерт, опредвляющій его місто: при судовых вработахь, за об'яденным столомь, для сна и прочее. Раздача нумеровь можеть на первый взглядь представляться какъ бы лишнимь затрудненіемь, по это средство такъ облегчаеть водвореніе и поддержаніе порядка, что отступленіе отъ него не должно быть допускаемо.

Приведенные въ палубу люди обучаются подвѣшиванію и уборкѣ коекъ, а также укладыванію и укрѣпленію своихъ вещей и оружія, если послѣднее остается при нихъ, вслѣдствіе пепродолжительности перехода. Затѣмъ принимаются мѣры къ поддержанію въ жилыхъ палубахъ наибольшей чистоты; а куренье допускается только на верхней открытой палубѣ, при чемъ строго наблюдается за неупотребленіемъ спичекъ (\*\*). Въ продолженіи перехода каждый нижній чипъ

<sup>(\*)</sup> Общее число лошадей предполагается въ 3000 (§ 3).

<sup>(\*\*)</sup> Для закурнванія служить фитиль, который держится зажженнымь и всегда находится подь присмотромь особаго часоваго.

обучается исполнению обязанностей, соотвътствующихъ его нумеру въ случат пожара, или какого либо судоваго маневра или боя. Разделенныя на вахты и отделенія, войска съ перваго же дня несуть судовую службу вийстй съ матросами и, какъ показываетъ практика, довольно быстро освоиваются съ своими новыми обязанностями; но, еслибы случилось противное, если бы участіе войскъ въ судовыхъ работахъ и не приносило дъйствительной пользы, то и тогда таковое участіе было бы полезно, какъ необходимая имъ гимнастика. Въ то же время знакомять нижнихъ чиновъ съ порядками своза войскъ на берегъ и съ возможными или вфроятными случайностями при этомъ; а унтеръ-офицеровъ, какъ более развитыхъ-съ важнъйшими общими условіями смъшанныхъ операцій. Въ большинствъ случаевъ невозможно снабдить каждаго человъка отдъльною койкою (постелью), почему выдается одна на двоихъ и такимъ образомъ, чтобы хозяевами койки были соотвътствующіе нумера разныхъ вахтъ, напримъръ 307 п 308 (\*). Офицеры пом'ящаются въ кормовыхъ каютахъ.

Все время пребыванія на суднѣ войска довольствуются отъ судовъ наравиѣ съ судовыми чинами, соотвѣтствующаго ранга.

§ 7. Плаваніе и обязанности нонвоя. На пути къ мѣсту назначенія экспедиція можеть встрѣтиться съ двумя затрудненіями или опасностями: непріятельскимъ флотомъ и бурею. Изслѣдуемъ каждый изъ этихъ случаевъ.

На морѣ, какъ и на сушѣ, два средства при встрѣчѣ съ противникомъ: или уничтожить его, вступивъ въ открытый бой или, избѣгая борьбы, обойти его. Въ разсматриваемомъ случаѣ, второе средство выгоднѣе перваго и къ тому же на морѣ оно доступнѣе, чѣмъ на сушѣ (въ 1798 году Нельсонъ, преслѣдовавшій французскій транспортный флотъ, обогналъ послѣдній, неподозрѣвая даже его присутствія по близости) и хотя при современныхъ паровыхъ и быстроходныхъ развѣдчикахъ труд-

<sup>(\*)</sup> Нечетиме нумера всегда даются людямъ 1-ой вахты (дежурства), а четиме второй. Во время общихъ работъ первая вахта всегда на правой сторонъ судна, а вторая—на лъвой.

нъе быть незамъченнымъ, но изъ этого не слъдуетъ, что и не должно стремиться къ этому. Что же касается боя, то каковъ бы ни былъ исходъ его, конвой во всякомъ случав потерпить опасныя поврежденія; да кром'в того не невозможно, что непріятель отд'єлить, во время боя, одно или два легкихъ судна, которыя начнуть дъйствовать противъ загруженныхъ транспортовъ и гранатами и минами. Необходимо, следовательно, заботиться о введенін непріятеля въ обманъ; а для этого можеть понадобиться следовать къ цели плаванія не кратчайшимъ путемъ, а болъе кружнымъ и держать въ значительномъ удаленіи отъ флота достаточное число самыхъ быстроходныхъ крейсеровъ (въ родѣ Jris и Tourville), которые должны: настойчиво преследовать непріятельских развъдчиковъ, а при встръчъ съ непріятельскою эскадрою. убъгать къ своему флоту, но не прямымъ курсомъ, а въ расходящемся направленіи... Возможно однако, что всѣ эти хитрости окажутся тщетными, вследствіе расположенія противника въ такомъ тесномъ проходе, какъ Зундъ или Гибралтаръ, или по инымъ причинамъ; поэтому экспедиціонный флотъ долженъ, во всякомъ случат, слъдовать моремъ въ такомъ порядкъ или строъ, который представлялся бы удобнъйшимъ для быстраго перехода въ боевой порядокъ.

Приступая къ изслѣдованію этого послѣдняго вопроса, возстановимъ въ памяти судовой составъ экспедиціоннаго флота.

#### 1. Эскадра (\*) военныхъ или боевыхъ судовъ:

18 боевыхъ | 9 броненосныхъ фрегатовъ, раздѣленныхъ на 3 отряда; 3 посыльныхъ (репетичныхъ) судна, по одному при каждомъ отрядѣ;

<sup>(\*)</sup> Минимальная собпрательная единица называется *отрядомя*, ивсколько отрядовь составляють эскадру, ивсколько эскадрь—флотя.

18 боевыхъ

47 грузовыхъ

и буксирныхъ

судовъ, кромъ

мелкихъ.

- 4 большихъ (1 и 2 класса) крейсера, назначаемыхъ для слёдованія на флангахъ и для защиты транспортнаго флота противъ легкихъ непріятельскихъ судовъ въ томъ случаѣ, когда броненосцы будутъ заняты боемъ съ броненосцами противника;
- 2 быстроходныхъ развѣдчика (крейсеры 3 класса), спеціально назначаемыхъ для наблюденій за моремъ въ нѣкоторомъ удаленіи отъ флота.

### 2. Транспортный флотъ:


- 8 транспортовъ для авангарда, раздѣленныхъ на 2 отряда;
- 15 большихъ транспортовъ для главныхъ силъ, раздѣленныхъ на 3 или 4 отряда;
  - 8 конюшенныхъ транспортовъ, раздѣленныхъ на 2 отряда;
- 12 транспортовъ подъ разные запасы, раздѣленные на 3 отряда;
- 4 буксирныхъ парохода и нѣкоторое число легкихъ судовъ малаго углубленія, которыя для ускоренія хода пойдутъ на буксирѣ у наиболѣе сильныхъ транспортовъ, дѣйствуя и своею машиною.

Для слѣдованія моремъ подобнаго многочисленнаго флота мы предложили бы строй, изображенный на чертежѣ 2.

Черт. 2.

Ө РАЗВѣДЧИКЪ

РАЗВѣДЧИКЪ



Въ головъ слъдуютъ 6 броненосцево (2 отряда), расположенныхъ подъ угломъ въ 45° и во взаимномъ разстояніи 2 кабельтововъ (\*) (около 1200 футъ). Адмиралъ въ пунктъ А (въ головъ 1-го отряда), контръ-адмиралъ въ А' (лъвый задній 2-го отряда). На траверзахъ (флангахъ) адмирала и въ разстояніи отъ него на 4 кабельтова пдетъ но одному посыльному судну (для репетованія сигналовъ и развоза приказаній). Расположение остальныхъ судовъ видно изъ чертежа 2, въ пояснение коего достаточно слудующихъ данныхъ: между последнимъ бропеносцемъ и переднимъ авангарднымъ транспортомъ 6 кабельтововъ; сторона каждаго авангарднаго карре равна 2 кабельтовамъ; судно, по которому авангардъ строится и равняетъ свой ходъ, помъщается въ переднемъ виътнемъ углу карре и править, визируя адмирала или задній броненосецъ подъ угломъ въ 45° отъ курса; разстояніе между авангардными карре 10 кабельтововъ; внёшнее переднее судно конюшенных транспортово и внёшнее переднее судно транспортово со пихотой держатся отъ внёшнихъ переднихъ судовъ авангарда въ разстояніи 9 кабельтововъ; 12 транспортовт ст матеріалами; въ хвостъ третій отрядъ броненосцевт съ адмираломъ А" въ головъ; крейсеры держатся въ разстояніи около одной мили и развидчики, въ двухъ миляхъ отъ адмирала. Несомненно, что проектируемый строй никогда не будеть имъть правильности чертежа: разстоянія будуть неточны и транспорты, вслъдствіе разнообразія въ типъ и въ величинъ и вслъдствіе непривычки къ эскадреннымъ плаваніямъ, никогда не будуть точны въ удержаніи своихъ мъстъ. Нельзя не замътить также, что двухъ развъдчиковъ мало на такой большой флоть и что поэтому арріергардное посыльное судно или одинъ изъ крейсеровъ долженъ время отъ времени удаляться отъ флота и разв'тдывать въ тылу.

Вышензложенныя предосторожности представляются достаточными въ томъ случав, если наступающій командуєть моремъ. Не должно, однако, упускать изъ виду, что послед-

<sup>(\*)</sup> Кабельтовъ равень 100 саженямъ 6-ти футовой мфры.

нее означаеть не болье, какъ превосходство въ силахъ и что даже очень слабый противникъ въ состояніи располагать нъсколькими броненосцами и хорошими крейсерами, которые въ туманную или бурную погоду не будутъ своевременно усмотрѣны развѣдчиками и, внезапно появившись по близости флота, могутъ произвести неисправимое разстройство и потери въ составѣ транспортовъ прежде, чѣмъ будутъ атакованы боевыми судами конвоя. Не забудемъ, что факты 1854 года едва ли повторятся и что въ будущемъ едва ли найдутся охотники топить флотъ, для охраны входа въ гавань. Вышеописанный строй не годится для плаванія узкостями. Въ этихъ случаяхъ разстояніе между кавалерійскими и пѣхотными транспортами можно сдѣлать равными разстоянію между авангардными карре, а крейсеры приблизить на полмили или, если нужно, помѣстить впереди и сзади флота.

Во время тумана общій международный законъ требуеть уменьшенія скорости хода и извѣщенія другихъ судовъ о своемъ мѣстѣ посредствомъ свистковъ. Въ разсматриваемомъ случаѣ эти предосторожности будутъ, безъ сомнѣпія не только усилены, но и приняты адмираломъ какія либо новыя, дополнительныя мѣры для предупрежденія столкновеній. Съ своей стороны позволю себѣ предположеніе, (можетъ бытъ и слишкомъ смѣлое) о возможности соединенія съ адмираломъ праваго передняго развѣдчика посредствомъ солидной проволоки для электрическаго телеграфа; опыты капитана Trèke должны были внушить многимъ офицерамъ идею соединять суда телефонной или, по меньшей мѣрѣ, электрической проволокой для передачи приказаній и указаній.

Обратимся теперь къ случаю, когда развѣдчики сообщили о присутствіи непріятеля впереди—по курсу экспедиціоннаго флота и въ разстояніи, приблизительно, 15 миль. Встрѣча не можеть быть избѣгнута; надо приготовиться къ бою. Съ этою цѣлью передніе броненосцы останавливають ходъ, а всѣ остальныя суда тщательно удерживають свои мѣста; третій же отрядъ броненосцевь направляется между ними полнымъ ходомъ и занимаеть мѣсто сзади 2-го отряда или иное положеніе, смотря по тому, въ какомъ строѣ адмираль предпочи-

таетъ готовиться къ бою. Затёмъ броненосцы направляются въ сторону непріятеля, сопровождаемые посыльными судами. Разв'єдчики, или сл'єдують за адмираломъ, или остаются при транспортахъ, смотря по сдёланнымъ распоряженіямъ. Транспортный флотъ остается подъ командою своего отдёльнаго начальника и держится вдали отъ м'єста боя....

Предполагалось, что силы наступающаго превосходиве: по допустимь, что, всявдствіе какихь либо несчастныхь случайностей, бой окончится въ пользу слабъйшаго. Несомнънно, что противникъ всѣ свои неповрежденныя суда направитъ тогда противъ транспортовъ и поэтому последніе должны быть готовы къ бъгству. Въ этомъ отношенія трудно дать какія либо указанія; все зависить: отъ состоянія погоды, степени удаленія отъ отечественныхъ береговъ, отъ нейтральныхъ или непріятельскихъ портовъ потъ разныхъ другихъ непредвиденныхъ условій. Поэтому, не касаясь частностей, ограничусь тёмъ общимъ замѣчаніемъ, что наибольшею заботою должны пользоваться при этомъ транспорты съ пъхотой, какъ служащие помъщеніемъ для большаго числа людей. Эти транспорты должны следовать въ голове убъгающаго флота; а последними-грузовые. Во время боя, всф крейсеры и развфдчики, оставшіеся при транспортномъ флотъ, строятся между послъднимъ и мъстомъ боя и наблюдають за непріятелемь, который можеть сдълать попытку къ набъту на транспорты, а въ то же время они готовятся подать помощь своимъ броненосцамъ. Въ эти минуты, если состояніе моря дозволить, должно спустить на воду судовыя миноноски, которыхъ, вмёстё съ развёдчиками, достаточно для охраны транспортовъ.

Въ предполагаемомъ случав заслуживаетъ вниманія вопросъ о мѣстѣ пребыванія главнокомандующихъ: сухопутнаго и морскаго. Ранѣе они находплись вмѣстѣ; что теперь дѣлать? идти ли сухопутному главнокомандующему въ бой, причемъ счастливый ударъ тараномъ можетъ разомъ лишить экспедицію обопхъ начальниковъ или ему лучше пересѣсть на то судно, которое поситъ флагъ командующаго транспортами, или, наконецъ, обоимъ главнокомандующимъ надлежить перебраться до боя па легкую и быстроходную яхту? Въ былое

время на многихъ флотахъ было принято, что адмиралъ помъщался на одномъ изъ фрегатовъ (\*).

Обратимся къ изследованію второй изъ вышеназванныхъ опасностей. Передъ оставленіемъ отечественнаго порта, адмиралъ снабжаетъ всёхъ судовыхъ командировъ самыми подробными инструкціями на случай разнообразныхъ происшествій во время плаванія и указываеть нѣсколько рандесу (мѣсть встрѣчи) на случай разлученія по какимъ бы то ни было причинамъ. Ирландская экспедиція 1797 года менфе потерифла оть бури, разсѣявшей корабли. чѣмъ оть дурныхъ инструкцій. Начальникъ эскадры Bowet, придя съ пъсколькими фрегатами по назначению въ бухту Бантри, прождалъ здъсь нъсколько дней и ушелъ обратно-наканунъ прихода туда же главнокомандующаго дессантомъ. Нельзя не замътить, что современные паровые транспорты, разбросанные бурею, имъютъ возможность собраться въ назначенномъ мъстъ и легче и быстрже, чёмъ прежніе парусные; потому что, какъ только буря утихнетъ, они могутъ следовать въ желаемомъ направленіи, даже прямо противъ вѣтра. Труднѣйшій случай, это: соединение въ самомъ пунктѣ высадки; какъ то было съ Буве (\*\*). Спрашивается, следуеть ли въ такомъ случае, при отсутствін обонхъ главнокомандующихъ, свозить войска на берегъ, если они собрались въ достаточномъ количествъ и берегъ свободенъ отъ непріятеля? Мнй кажется, что необходимо торопиться занятіемъ и укрѣпленіемъ берега, хотя бы пришлось выполнить это не съ авангардными войсками.

§ 8. Средства для перевозки съ судовъ на берегъ. Уважаемый авторъ трактата: «О флотѣ древнихъ» (De la marine des anciens), адмиралъ Жюрьенъ-де-ла-Гравьеръ, убѣждаетъ моряковъ заняться созданіемъ войсковыхъ транспортовъ такого

<sup>(\*)</sup> Эготь обычай быль: даже узаконень некогда во Франція, но исторія не даеть фактических доказательствь его целесообразности. Верезник.

<sup>(\*\*)</sup> Былъ моменть, когда подъ флагомъ Bouvet собралось передъ бухтой Бантри 18,000 войска: но находившійся при нихъ гепераль Grouchy нашель нужнымъ не высаживаться, а подождать прихода главнокомандующаго. Разразилась новая буря и вторично разсѣяла флотъ. Безъ этой фатальной перѣшительности, Прландія, непмѣвшая тогда англійскихъ войскъ, подпала бы подъ власть Франція.

типа, которые могли бы на короткія разстоянія перевозить ихъ большими массами и которые могли бы приставать непосредственно къ берегамъ. Посадка войскъ въ шлюпки (и особенно лошадей и грузы) съ высокобортныхъ транспортовъ и мѣшкотна и опасна, а особенно въ тѣхъ случаяхъ, когда судно качается съ боку на бокъ. Адмиралъ думаетъ, что не стоитъ имѣть прекрасную армію, если нельзя выбросить ее, подобно Цезарю, на берега Британіи или, подобно Авинянамъ, одновременно угрожать набѣгомъ и Халкидѣ, и Самосу и Лаконіи.

Какъ выполнить эту идею! какъ рѣшиться на плаваніе съ баржами открытымъ моремъ! Въ древности, когда морскія экспедиціи снаряжались только въ лучшее время года и при томъ въ сравнительно тихихъ водахъ восточной части Средиземнаго моря, подобныя плаванія не представлялись особенно рискованными; но въ океанѣ условія другія: кавалерія Цезаря была однажды разсѣяна въ Британскомъ каналѣ, въ другой разъ его войско осталось безъ провіанта, хотя переходъ каналомъ требуетъ только нѣсколькихъ часовъ. Правда, что флотилія 1805 года не боялась моря, но суда, ее составлявшія, черт. 3.




были крѣпкой постройки и ихъ можно даже упрекнуть въ излишнемъ углубленіи. Наполеонъ впрочемъ предвидѣлъ, что въ большинствѣ случаевъ пѣхотинцамъ приходится выскакивать изъ шлюпокъ въ воду—по поясъ и даже, по плечи.

Современныя плоскодонныя шаланды, буксируемыя паровыми шлюпками, ставять ивхоту въ лучшія условія (\*). По кон-

<sup>(\*)</sup> Въ 1803 году первый консулъ испытываль прамы—плоскодонныя шлюнки, казавшіяся весьма пригодными для дессанта; онѣ были оставлены, вслѣдствіе трудностей управленія.

струкціп онѣ различны, но вообще представляють собою желѣзные ящики съ наклонными прямоугольными стѣнками и снабженные подъ дномъ деревянными рейками для сбереженія послѣдняго при удареніяхъ о камии (чертежъ 3). Съ внутренной стороны у нихъ также пришиты планки, которыя на днѣ образуютъ рѣшетчатую палубу, а на передней наклонной стѣнкѣ—какъ бы ступени. Кромѣ того, на обѣихъ оконечностяхъ имѣются площадки, которыя шальньерно соединены съ верхнею кромкою оконечностей (планширемъ) и, когда откинуты (черт. 3 и 4), то могутъ служить весьма удобной сход-




ней; эти же площадки, поставленныя вертикально, во время приближенія къ берегу, служать прикрытіемъ отъ ружейнаго огня противника. Шаланды подвержены качкѣ менѣе острокильныхъ шлюпокъ и при обыкновенныхъ обстоятельствахъ совершенно безопасны, если не перегружены. Такая шаланда поднимаетъ отъ 160 до 170 пѣхотинцевъ или одно полевое орудіе съ передкомъ, наполненнымъ снарядами, при 6 упряжныхъ лошадяхъ, 13 артиллеристахъ и 6 матросахъ. Общій вѣсъ груза будетъ тогда 10 тоннъ (ниже максимальнаго), а углубленіе 13 дюймовъ.

Всё сознають, что размёренія этихь шаландь слёдовало бы увеличить и сдёлать ихъ пригодными для поднятія цёлой роты—240 человёкь, но боятся ухудшить ихъ усиленіемъ вёса и погруженія. Эти шаланды перевозятся на судахъ двумя способами: или ставятся на палубу транспорта, или подвёшиваются по бортамъ снаружи (черт. 5 и 6). Въ первомъ случаё, они обезопасены отъ дёйствія волнъ, но загромождаютъ палубу и требуютъ времени для спуска; во второмъ же случаё, спускъ скоръ (около 3 минутъ) и легокъ, но они

подвержены ударамъ волнъ. Экипажъ шаланды состоитъ изъ 4 или, много, 6 человъкъ, назначаемыхъ для дъйствія рулевымъ весломъ, отдачи якоря, управленія буксирами и пр.

Стале-желѣзныя разборныя шаланды не имѣютъ указанныхъ неудобствъ, но за то требуютъ времени для сборки. Эти шаланды, имѣя длину 42,7 ф., ширину 11,5 ф., углубленіе 3,3 ф., водоизмѣщеніе 19,6 тоннъ и собственно вѣсъ корпуса 3,6 тонна, состоятъ изъ 10 частей и могутъ поднять 200 человѣкъ или одно полевое орудіе съ передкомъ, заряднымъ ящикомъ, 10 лошадьми и 12 человѣками прислуги.

Въ Англіп *М. Berthon* предлагаеть парусинные складные катера длиною 42,6 ф., шириною 11,4 ф. и въсомъ 2 тонна. Имъ же предложены шаланды для лошадей длиною 39 ф. и шириною 13 ф., при углубленіи 13 д. и въсъ въ 2,5 тонна. Эти шаланды предполагалось вооружать полевымъ орудіемъ. Погрузка такой шаланды на судно требовала 11 минутъ, а выгрузка—7.



Напомню въ заключеніе, что въ Тулонѣ, нѣсколько лѣтъ тому назадъ, испытывался дессантный плотъ, состоявшій изъ двухъ глухихъ желѣзныхъ цилиндровъ съ заостренными оконечностями, которые соединялись разборной палубой. Кажется, что испытанія не оправдали надеждъ изобрѣтателей.

Обратимся теперь къ обыкновеннымъ острокильнымъ судовымъ шлюпкамъ. Для перевозки дессанта каждый транспортъ можетъ дать барказъ (отъ 29 до 42 ф. длиною) или большой катеръ (отъ 27 до 33 ф. длиною) и два малыхъ катера;

вельботы обыкновенно употребляются для разсылки приказаній. Экипажъ каждаго барказа или катера состоитъ при этомъ изъ рулеваго и двухъ матросъ; а снабженіе—изъ весель, буксировъ, верпа (якорь) и сходни (доска съ набитыми ступеньками), которая однимъ концомъ навъшивается на штевень, а другимъ кладется на берегъ.

Шаланды, барказы и катера буксируются къ берегу наровыми катерами: но, если разстояніе значительно, а глубина средняя, то съ тою же цѣлью можно употребить канонерки и другія мелкія суда. Впрочемъ вблизи берега паровые катера удобнѣе, потому что, имѣя осадку не болѣе 3 футъ, они въ большинствѣ случаевъ могутъ подбуксировывать шлюпки такъ близко, что послѣднія добѣгаютъ до берега силою инерціи, пріобрѣтенной на буксирѣ.

Паровые катера обладають обыкновенно скоростью хода оть 6 до 8 узловъ (т. е. 6—8 миль въ часъ); имѣл же на буксирѣ двѣ шаланды съ дессантомь они пойдутъ отъ 3 до 4 узловъ, если не будетъ противнаго вѣтра или волненія. Допустимъ вообще, что тѣ паровые катера, которыми снабжены первоклассные французскіе транспорты, могутъ каждый буксировать къ берегу отъ 250 до 300 человѣкъ, помѣщенныхъ на одной шаландѣ и на одномъ или двухъ катерахъ или 30 лошадей въ двухъ шаландахъ разной величины (отъ 12 до 18 на каждой) или, наконецъ, одно полевое орудіе съ принадлежностью, людьми, лошадьми и заряднымъ ящикомъ (\*).

Для перевозки на берегъ тяжелой артиллеріи, назначаемой для вооруженія батарей, могутъ служить илоты, построенные на мѣстѣ. Въ предвидѣніи дессанта открытою силою барказы и катера вооружаются дессантными орудіями; а паровые ка-

<sup>(\*)</sup> Описанныя шаланды, шлюнки и плоты не служать конечно отвътомь на вышеуказанное предположение адмирала Жюрьень де ла Гравьера. Искомый отвътъ имъется скоръе въ слъдующей части лекціи англійскаго маіора Knollys «О дебаркаціи» (Revue Maritime 1874 г., пер. М. Barse): «Три мелкосидящихъ парохода, сказаль онь, купленныхъ спеціально для Крымскаго дессанта, выскочили носами на прибрежную отмелость и передали прямо съ борта на берегъ каждый по одному батальону гвардіи». Вотъ, мит кажется, попытка искомаго ръшенія: намъ нужны мелкосидящія паровыя шаланды (можеть быть паримя), которыя способны были бы поднимать не батальоны, а 2000 человъкъ и выскакивать прямо на берегъ.

тера—митральезами Готчкиса и снабжаются электрическимъ фонаремъ, на случай ночныхъ дъйствій.

Тунисская экспедиція показала, что шаланды французскаго флота сильно рыщуть на буксирѣ и сверхъ того во всѣхъ отношеніяхъ чрезвычайно разнообразны, что съ одной стороны затрудняеть буксировку и управленіе ими, а съ другой—всѣ расчеты по дебаркаціи. Кромѣ того у многихъ шаландъ откидная площадка составляетъ часть передней стѣнки шаланды, потому что петли или шалньеры помѣщены не на планширѣ, а немного только выше грузовой ватерлиніи. Въ тѣхъ случаяхъ, когда шаланда садится носомъ на берегъ или на прибрежное дно, названное видонзмѣненіе приноситъ пользу; если же берегъ приглубый, то откидывать такую площадку опасно.

§ 9. Условія, которымъ долженъ удовлетворять пунктъ высадни. Въ § 4 замѣчено, что главнокомандующіе арміей и флотомъ должны быть свободны въ окончательномъ выборѣ дессантныхъ пунктовъ, не уклоняясь, конечно, отъ данныхъ имъ инструкцій. Теперь постараемся выяснить основанія или соображенія, которыми руководствуются въ подобныхъ случаяхъ.

Жомини указываетъ на 4 цъли, которыми могутъ задаваться морскія экспедиціи:

- 1. отторженіе отъ непріятеля колоній или отдаленныхъ владіній;
  - 2. атака второстепенныхъ государствъ;
  - 3. диверсія или занятіе важнаго пункта;
- 4. военно-политическая диверсія противъ сильнаго государства, уже занятаго большой войной и отозвавшаго отъ береговъ свои войска.

Итакъ, избраніе пункта высадки обусловливается, прежде всего, соображеніями—политическими и стратешческими; затъмъ, на ръшеніе вліяють данныя: тактическія т. е. распредъленіе обороны и топографія берега и мореходный, потому что экспедиціонному флоту необходимо убъжище отъ бурь и особенно въ зимнее время.

Чтобы охарактеризовать фактами разнообразіе требованій или условій, предъявляемых на практик разсматриваемыми предпріятіями, напомню о нѣскольких экспедиціяхъ, которыя всѣ неудались, потому что главнокомандующіе не отнеслись съ одинаковымъ внимапіемъ ко всѣмъ условіямъ успѣха.

Въ 1799 году англичане и русскіе, высадившись у Гельдера, овлад'яли м'ястностью прекрасною въ тактическомъ отношеніи: но исходъ экспедиціи не соотв'яствоваль началу. потому что союзникамъ, командовавшимъ моремъ, сл'ядовало высадиться въ усть Мааса и идти прямо на Гаагу и Утрехтъ, чтобы не допустить французовъ до соединенія съ голландцами и съ подкр'япленіями, шедшими къ нимъ изъ Фландріи (Jomini, Guerres de la Revolution). Союзники увлеклись тактикой въущербъ стратегіи и были наказаны.

Въ 1694 г. англичане, высадившіеся въ Камаре, потерпъли жестокое пораженіе, вслъдствіе дурнаго выбора мъста для высадки и энергичной обороны (Descente des anglais à Comaret, par M. Levot. Revue Mar. 1872 г.).

Катастрофа, которою закончилась экспедиція Карла V въ Алжиръ (1541 г.), свидѣтельствуетъ о необходимости имѣть для флота убѣжище у атакованнаго берега или, вѣрнѣе, не предпринимать экспедиціи на совершенно открытый берегъ въ бурное время года.

Въ 1798 году *Рорһам* высадилъ къ западу отъ Остенде 2000 человѣкъ, назначенныхъ для уничтоженія шлюза канала, соединяющаго Остенде съ Шельдой. Это смѣлое предпріятіе увѣнчалось полнымъ успѣхомъ: но, когда англичане, выполнивъ порученіе, думали вернуться на суда, они не нашли ни одного, потому что штормъ заставилъ флотъ отойти отъ береговъ. Тогда англійскій генералъ рѣшился выпутаться изъ бѣды, посредствомъ дерзко-смѣлаго требованія сдачи Остенде. Отвѣтомъ градоначальника былъ конечно отказъ; а, между тѣмъ, изъ Фландріи прибыло нѣсколько батальоновъ и англичане должны были положить оружіе.

Приведенные примѣры удовлетворительно освѣщаютъ изучаемый вопросъ и позволяють установить слѣдующія прин-

ципальныя требованія, которымъ должень удовлетворять пунктъ высадки:

- 1. строго соотвътствовать политической или стратегической задачъ предпріятія;
- 2. имѣть по близости удовлетворительное убѣжище для флота, если на него намѣрена базироваться экспедиція (обратный случай—Египетскій дессанть 1798 г.);
- 3. выступающее очертаніе берега или, лучше, мысъ, обстрѣливаемый съ двухъ сторонъ; изогнутость же берега внутрь благопріятнѣе для обороны (\*);
- 4. соотвётствовать сухопутнымъ тактическимъ требованіямъ и имёть удобное сообщеніе съ внутренностію края (\*\*);
- 5. мѣстность должна быть благопріятна въ санитарномъ отношеніи и имѣть источники прѣсной воды (\*\*\*).

(\*\*) Перешеекъ не долженъ быть слишкомъ узокъ и длинень, потому что наступающій не можетъ развернуть тогда своихъ силъ. Каковъ бы ни быль пунктъ высадки, онъ долженъ имъть хорошее и недефилейное сообщеніе съ внутренностію края. Смежность лъса всегда представляеть для наступающаго условіе неблагопріятное.

(\*\*\*) Мёстность около рёчных устьевь очень часто имёеть тонкій, болотный характерь и, безь крайней необходимости, должна быть избёгаема. Въ китайскую экспедицію время слёдованія войскь по низменностямь устья Пейхо было критическимь для французовь, но китайци имь не воспользовались. Кромё того, какь бы нибыло коротко время пребыванія въ подобныхь топяхь, слёдуеть расчитывать на появленіе въ войскахъ опасныхъ забол'єваній. Подобныхъ больныхъ придется передавать на госпитальные транспорты и чрезь это затруднить впосл'єдствін пріємъ раненыхъ. Другое весьма важное санитарное условіє; это—обиліе хорошей прысной воды. Близъ береговъ всегда почти им'єются ключи или рёчки, а въ нькоторомъ разстояніи отъ устья всегда и въ изобиліи найдется хорошая вода: но необходимо предвидёть и тоть возможный случай, что оборона, котя н'єкоторое время, будетъ держать войска въ тёсно блокированномь прибрежномъ укрёпленномъ лагерф! Въ этомъ случай придется имёть на берегу систерны и пользоваться, какъ судовыми запасами воды, такъ отчасти и дождевою.

<sup>(\*)</sup> Послъднее или третье условіе одинаково важно, какъ при высадкѣ, такъ и при обратной посадкѣ войскь на суда. Идеальною въ этомъ отношеніи мѣстностью, будеть песчаный, не очень узкій и притомъ приглубый полуостровъ, окончнвающійся возвышенными скалами или песчаными дюнами, на которыхъ можно было бы возвести редюнтъ. Исторія даэтъ примѣръ высадки на подобный, почти что пдеально прекрасный въ тактическомъ огношеніи, пунктъ; это: высадка генерала Bourmont въ іюнѣ 1830 г. на полуостровѣ Сиди-Феррухъ (черт. 7). Эта мѣстность имѣла однако и недостатки; а именно: сосѣднія высоты командовали площадкой полуострова и якорное мѣсто было очень мало, почему адмираль Гиретте долженъ быль держаться подъ нарусами.

Въ заключение замѣтимъ, что нахождение по близости мѣста высадки островка принесетъ экспедиціи большія выгоды и удобства. Его можно укрѣпить береговыми батареями и имѣть здѣсь: госпиталь, угольный складъ, запасы пороха и пр.



§ 10. Рекогносцировка непріятельскаго берега. «Восьмаго сентября (н. с.), въ день соединенія англійскаго и французскаго флота, происходило совъщаніе на пароходъ Caradoc между генеральскими чинами армін и флота. На этомъ совъщаніи было постановлено, что, предварительно окончательнаго избранія пункта высадки, коммисія изъ высшихъ чиновъ объихъ націй осмотрить берегъ Крыма, отъ Херсонесскаго мыса до Евпаторіи, для выясненія оборонительныхъ средствъ непріятеля на этомъ пространствъ. Вслъдствіе этого паровой корветъ Primouguet, съ генераломъ Canrobert, контръ-адмира-

ломъ Bouët-Willaumez, артиллерійскимъ генераломъ Thiry, инженеримъ генераломъ Bizat, начальникомъ штаба генераломъ Martimprey и полковниками Trochu и Leboeuf, направились къ берегамъ Крыма въ сопровожденіи англійскаго парохода Caradoc, на которомъ находились генералы: лордъ Raglan, сэръ Burgogne, Brown и контръ-адмиралъ Lyons. Слъдуя медленно вдоль берега, они усмотръли на серединъ разстоянія между Альмой и Евиаторіей низменный и ровный берегъ, который, повидимому, былъ очень удобенъ для производства высадки. Поэтому коммисія приняла слъдующія ръшенія, утвержденныя главнокомандующими арміей и флотомъ, которые оставались на кораблъ Ville de Paris:

- «1) Предположение высаживаться въ бухтахъ Кача и Альма подъ огнемъ непріятеля отм'єняется; а вм'єсто того высадка им'єсть произойти между названными р'єчками и Евпаторіей въ пунктъ, именующемся на картахъ Старий Форто и находящемся въ долготъ 45°».
- «2) Одновременно съ высадкой, имѣетъ послѣдовать занятие Евпаторіи 2000 турокъ, усиленными однимъ французскимъ и однимъ англійскимъ батальонами и прикрываемыхъ турецкими кораблями, однимъ французскимъ и пр.»

Окончивъ развъдку, коммисія направилась полнымъ ходомъ къ флоту, который нашла въ нъсколькихъ лье западнъе Турканскаго мыса, направляющимся къ Евпаторіп. Утромъ <sup>2</sup>/<sub>14</sub> сентября союзный флотъ бросилъ якорь противъ Стараго Форта (Moniteur 30 сент. 1854 г.)».

Обращая вниманіе монхъ читателей на этоть образчикъ рекогносцировочнаго дъйствія, считаю необходимымъ сдълать слъдующее замъчаніе: указанная рекогносцировка предшествовала высадкъ по меньшей мъръ за 36 часовъ. Такой промежутокъ времени болъе, чъмъ достаточенъ для того, чтобы бдительный противникъ усиълъ собрать войска на главнъйшихъ изъ угрожаемыхъ пунктовъ. Не должно расчитывать на такую слабую береговую охрану, какую мы нашли въ Крыму; а берега Англіи и Германіи въ особенности, хорошо снабжены средствами дозора и быстраго концентрированія силъ. Необходимо поэтому, чтобы рекогносцировка, облегчен-

ная общими указаніями хорошихъ картъ, была производима быстроходными крейсерами и возможно ближе ко времени высадки; а следовательно она требуетъ изощреннаго глаза и большаго такта (\*).

Задачи рекогносцировки заключаются.

- 1) въ выборъ удобнъйшей для высадки мъстности и
- 2) въ опредълени тъхъ средствъ, которыми располагаетъ оборона въ избранномъ пунктъ.

Отвътъ на послъдній вопросъ гораздо труднъе, чъмъ можетъ казаться. Если имъютъ дъло съ непріятелемъ осторожнымъ, разумнымъ и увъреннымъ въ себъ, то трудно будетъ судить издали о нахожденіи на берегу оборонительныхъ средствъ: онъ будетъ скрывать ихъ до послъдняго момента, чтобы поразить первовысадившихся неожиданностію атаки. Съ другой стороны, опознаніе на берегу приготовленій къ оборонъ, лагеря, передвиженія войскъ и т. п. можетъ вызвать предположеніе о значительныхъ средствахъ, которыми располагаетъ здъсь противникъ; тогда какъ въ дъйствительности все это было не болъе, какъ демонстративныя дъйствія, маскировавшія его малочисленность. Съ увъренностію можно судить только о наличіи или отсутствіи долговременныхъ укръпленій, судовъ и миноносокъ.

Начальникъ штаба прежде всего удостовъряется въ томъ, что нътъ естественныхъ или искуственныхъ препятствій, которыя могли бы вредить движенію судовъ противъ пункта высадки, постановкъ ихъ на якорь, приставанію шлюнокъ къ берегу и высадкъ войскъ. Наибольшее его вниманіе должно быть посвящено опознанію степени чистоты взморья отъ минъ; для чего онъ долженъ имъть въ своемъ распоряженіи нъсколько легкихъ судовъ. Можетъ быть начальнику штаба надлежитъ распорядиться сдъланіемъ кроки, какъ якорнаго мъста, такъ и прилежащей части берега, для облегченія главнокомандующаго, если послъдній не участвуетъ въ рекогносцировкъ.

<sup>(\*)</sup> Мић кажется, что въ рекогносцировкћ необходимо принимать участіе главно-командующему фдотомъ или, по меньшей мѣрѣ, его начальнику штаба.

Когда главнокомандующіе, основываясь на личномъ осмотрѣ берега или на докладѣ начальниковъ ихъ штабовъ, сдѣлаютъ выборъ, то немедленно составляются инструкціи, которыя раздаются высшимъ генераламъ, судовымъ командирамъ, начальникамъ крупныхъ частей и офицерамъ, имѣющимъ отдѣльныя, спеціальныя порученія. Замѣтимъ, что въ главномъ эти инструкціи могутъ быть изготовлены заранѣе и изложены въ предвидѣніи различныхъ случайностей; эта мѣра дастъ значительный выигрышъ во времени.

По полученін инструкцін, два малыхъ крейсера направляются къ пункту высадки. Одинъ изъ нихъ, сопровождаемый въ случав нужды двумя миноносками, имветъ порученіемъ выловить подводныя мины (\*); другой—для постановки буйковъ, опредвляющихъ мвста для транспортовъ и другихъ судовъ, затвмъ—для осмотра берега и постановки на немъ шестовъ съ значками для означенія опредвленныхъ сборныхъ пунктовъ. Обвими этими операціями должны руководить офицеры сухопутнаго и морскаго штабовъ. Не следуетъ забывать при этомъ твхъ большихъ ватрудненій, которыя испытывала англійская армія въ день высадки у Стараго Форта: буйки, поставленные для англійскаго флота подрейфовало и они смешались съ буйками, назначенными для французскихъ транспортовъ, что произвело безпорядокъ, затрудненія и имвло окончательнымъ следствіемъ вредную потерю времени.

Что касается до осмотра собственно берега, то посылка къ нему шлюпки съ вооруженными людьми можетъ принести большую пользу и вполнъ удобна во время осмотра прибрежья штабными офицерами. Совершенно невъроятно, чтобы непріятель дозволиль безнаказанный осмотръ берега и не обнаружиль себя; съ другой стороны—высадившіеся найдутъ въ большинствъ случаевъ и притомъ по близости какія либо возвышенія,

<sup>(\*)</sup> Для парализованія этого опаснаго средства надо повредить проводники и, если можно, уничтожить береговые центры. Для нахожденія проводниковь были предложены различныя остроумныя средства; наприміть мортиры, выбрасывающія бомбы, несущія легкій несвободный дрекь (кошка), конець веревки котораго остается на судив, чтобы притянуть или оборвать задітый проводникь. Это средство слідуеть, впрочемь, считать боліве остроумнымь, чёмь практическимь.

съ которыхъ можно будеть осмотръть окрестности или захватять кого либо изъ береговыхъ жителей, отъ котораго получать полезныя указанія.

Эти строки служать въ настоящемъ изслъдовани чертою, раздъляющею случай высадки безъ сопротивления отъ высадки съ боемъ.


Относительно буйковъ на рейдѣ и сборныхъ значковъ на берегу требуется дополнительное замѣчаніе: тѣ и другіе необходимы, но въ умѣренномъ числѣ. Совершенно достаточно указать буйками только мѣста для судовъ, на которыхъ находятся начальники отрядовъ; береговыми же значками достаточно обозначить сборные пункты только большихъ тактическихъ единицъ (\*) (бригадъ наџримѣръ); причемъ: сборный пунктъ каждой бригадной батареи означается отдѣльнымъ значкомъ, значекъ для кавалеріи ставить на одномъ изъ фланговъ и преимущественно на томъ, гдѣ удобиѣе выходъ на берегъ.

Чертежь 8 изображаеть примърное расположение буйковь, значковь и дозорныхъ судовъ.

§ 11. Производство высадки. Флотъ приближается и не прежде, какъ за два или за три часа до своего прихода къ избранному пункту, отправляетъ туда своихъ крейсеровъ и посыльныя суда. Австрійскій лейтенантъ Kloss совѣтуетъ, для обмана противника, вечеромъ, па канунѣ высадки, направлять конвойныя суда къ берегу значительно удаленному отъ мѣста высадки; затѣмъ, не открывая огней, сниматься съ якоря среди ночи и съ такимъ расчетомъ, чтобы къ разсвѣту подходить къ пункту высадки. Противъ этого прекраснаго совѣта можно сдѣлатъ только то важное возраженіе, что эскадрѣ очень трудно и небезопасно сниматься темпою ночью съ якоря, не имѣя отличительныхъ огней. Если, однако, и не желаютъ подвергать суда послѣднеуказанному риску, то, во всякомъ случаѣ, самое раннее утро есть паплучшее время для приближенія къ мѣсту высадки; тогда можно надѣяться

<sup>(\*)</sup> Береговые знаки должны быть противъ буйковь тёхъ судовъ, на которыхъ эти части доставляются.

на выполненіе операціи въ теченін дня. Не будемъ упускать изъ виду, что только въ самыя послёднія минуты, только по приход'є на м'єсто, адмираль можетъ произнести окончательное р'єшеніе о возможности или невозможности высадки въ



тотъ же самый день: начинающійся вѣтеръ или волненіе, идущее съ моря вмѣстѣ съ флотомъ, могутъ принудить его отложить операцію. Это трудное рѣшеніе всецѣло лежить на отвѣтственности главнокомандующаго флотомъ. Въ 1830 году

адмиралъ *Duperré* находился въ подобномъ положеніи: усмотрѣвъ буруны на побережьи *Сиди-Феррухъ* и другіе признаки приближающейся бури, онъ не задумался поворотить назадъвъ море и скрыться съ флотомъ въ Пальмской бухтѣ.

Допустимъ, что состояніе погоды благопріятно: авангардъ отдѣляется отъ флота, полнымъ ходомъ несется къ берегу и становится на якорь. Тогда спускаютъ на воду шаланды (\*), шлюпки и паровые катера съ разведенными парами.

Судовыя дессантныя партіп, взятыя съ боевыхъ судовъ на авангардные транспорты, высаживаются первыми, причемъ: одно отдѣленіе ихъ стремительно занимаетъ береговыя возвышенности, рыбачьи дома или таможенные посты или же семафорныя станціи, если таковыя имѣются не далеко отъ берега, а другое отдѣленіе остается на мѣстѣ, чтобы помогать выходу на берегъ сухопутныхъ войскъ.

Немного позднъе направляются къ берегу паровые катера (числомъ 12 у авангарда), буксируя каждый около 300 человъкъ, помъщенныхъ на шаланды и шлюпки; а, сверхъ того, нъкоторыя изъ послъднихъ идутъ на веслахъ, если берегъ недалеко. Такимъ образомъ, за одинъ разъ, доставляется почти 4000 человъкъ, т. е. вся пъхота авангарда; вторымъ же рейсомъ доставляется кавалерія и артиллерія: въ общемъ на объ операціи идеть 3/, часа или не болье 1 часа. Начальникъ авангарда немедленно извѣщаетъ объ этомъ главнокомандующаго и принимаетъ мъры къ облегчению выхода на берегъ главныхъ силъ; а именно: первый высадившійся баталіонъ, усиленный ивкоторымъ числомъ саперъ, распредвляется въ пунктахъ, занятыхъ до него первымъ отделеніемъ судоваго дессанта и высылаеть цёпь нёсколько впередъ; а эскадронъ кавалеріи приступаеть къ разв'ядыванію м'єстности впереди цъпи. Не принимая на себя дальнъйшаго разъясненія обязанностей авангарда, замътимъ только, что, имъя дъло съ такимъ капризнымъ элементомъ какъ море, никогда нельзя разсчиты-

<sup>(\*)</sup> При подобной экспедиціи безусловно требуется, чтобы каждый большой транспорть, имъль 2 шаланды, а каждый малый транспорть, броненосець и первоклассный крейсерь — по одной. Какова бы ни была конструкція шаландь общее ихъ число должно быть не менѣе 85 или 90.

вать навърное; поэтому и необходимо предвидъть, что высадка остальныхъ войскъ можетъ замедлиться и даже пріостановиться, вслъдствіе внезапнаго шквала или густаго тумана или зыби, поднимающейся иногда и при штилъ и что вслъдствіе этого авангардъ можетъ очутиться въ безпомощномъ и критическомъ положеніи. Казалось бы поэтому, что авангарду не слъдуетъ торопиться удаленіемъ отъ берега, быть бдительнъе на флангахъ и т. и. Если пріостановка дебаркаціи дъйствительно случится, то необходимо тотчасъ же занять оборонительное положеніе и ждать дальнъйшихъ распоряженій главнокомандующаго. По этой же причинъ слъдуетъ въ первый же періодъ высадки озаботиться:

- 1) немедленнымъ установленіемъ сигнальной связи между передовою частью авангарда и берегомъ, между берегомъ и флотомъ и
- 2) устройствомъ полевыхъ укръпленій на мѣстѣ высадки. Сомпительно, чтобы главнокомандующій присоединилъ къ авангарду телеграфный паркъ, который въ большинствѣ случаевъ будетъ находиться на одномъ съ нимъ суднѣ; связь же берега съ авангардомъ будетъ по всей вѣроятности конная, а для связи берега съ флотомъ, всего удобнѣе воспользоваться судовыми флажными сигналами, поднимаемыми на шестѣ или шлюпочной мачтѣ, установленной на одной изъ прибрежныхъ возвышенностей. Поэтому сигнальный ящикъ, книги и сигнальщики должны быть доставлены на берегъ съ одною изъ первыхъ шлюпокъ.

Относительно второй изъ вышеуказанныхъ предосторожностей замътимъ, что въ передовую авангардную колонну назначается только меньшая часть саперовъ; большинство же ихъ остается близь берега и немедленно приступаетъ къ необходимъйшимъ фортификаціоннымъ сооруженіямъ. При этомъ командиръ и тъ люди изъ судоваго дессантнаго отряда, которые знаютъ мастерство, принесутъ большую пользу своими практическими свъдъніями; слесаря, плотники и машинная прислуга паровыхъ катеровъ окажутся неоцънимыми помощниками при укръпленіи строеній и при установкъ на брустверахъ орудій. Если телеграфный паркъ, вполнъ или

отчасти, пойдеть съ авангардомъ, то не малую помощь принесуть минеры паровыхъ катеровъ.

И такъ въ то время, когда авангардъ дъйствуетъ соотвътственно требованіямъ своего назначенія и условіямъ мъстности, а главныя силы армін приготовляются къ высадкъ, саперы, всномоществуемые моряками, приступаютъ къ возведенію укръпленій въ пунктъ высадки. На первое время ставятся легкія, горныя орудія: но впослъдствін доставляются 10 и 14 сентиметровыя. Вмъстъ съ тъмъ производятся вст тъ саперныя работы, которыя необходимы для движенія дессантныхъ войскъ внутрь края. Несомнънно, однако, что войска будутъ на берегу прежде, чъмъ закончатся указанныя фортификаціонныя работы.

Приблизительно *черезъ часъ*, по выходѣ на берегъ авангарда, конвойныя суда займутъ предназначенныя имъ якорныя мѣста. Дѣло адмирала рѣшить: должны ли авангардные транспорты оставаться на своихъ мѣстахъ или сняться съ якоря для предоставленія большей свободы главной части флота. Что касается боевыхъ судовъ, то если послѣднія и не будутъ становиться на якорь, то свои паровые катера, шаланды и самыя большія шлюпки, уже перевозившія авангардъ, они во всякомъ случаѣ оставляютъ въ распоряженіи транспортовъ.

При избраніи пункта высадки бывають два случая: выгоды политическія, стратегическія или иныя могуть склонить главно-командующихъ къ сгруппированію высадки на маломъ пространствів, и тогда придется свозить дессанть малыми частями, т. е. особенно спітить доставленіемъ на берегъ каждой партін; если же высаживающійся можеть разширяться по усмотрівнію, то задача дебаркаціи будеть заключаться въ томъ, чтобы свезти за разт наибольшее количество людей. Выгоды посліти няго дійствія будуть указаны при изслітувованіи операціи дессанта въ присутствіи противника; теперь же, предполагая берегъ свободнымъ, ніть причинь жертвовать порядкомъ и спокойствіемъ ради усиленной быстроты; хотя и не должно упускать изъ виду, что противникъ не можетъ быть особенно далекъ и что очень не хорошо, если онъ появится тогда, когда операція высадки еще въ полномъ ходу. Очевидно, что и въ

разсматриваемомъ случаѣ, при первыхъ признакахъ близости противника, слѣдуетъ принять мѣры къ скорѣйшему доставленію на берегъ всего дессантнаго корпуса.

Выше указано, что экспедиція располагаеть приблизительно 50 паровыми катерами (считая 9 съ броненосцевъ, 3 или 4 съ крейсеровъ и 35 или 40 съ транспортовъ), что каждый паровой катерг может буксировать (въ двухъ шаландахъ-большой и малой или въ нъсколькихъ большихъ судовыхъ шлюнкахъ): нли от 250 до 300 пъхотинцев, нли от 25 до 30 кавалеристовъ съ лошадъми, или 1 полевое орудіе со всею ею боевою принадлежностью. Принявъ эти данныя за основаніе, увидимъ, что 50 катеровт съ соотвътствующимъ количествомъ шаландъ и шлюпокъ могутъ перевезти во одино рейсо: или дивизію п'яхоты (отъ 12,000 до 13,000 челов'якъ), или 8 нолевыхъ батарей (48 орудій) съ принадлежностію, или кавалерійскую бригаду (около 1200 коней). Что же касается обозныхъ и другихъ фургоновъ, то перевозочныя средства, необходимыя для доставленія ихъ на берегъ, трудно опредълить съ точностію: но судя по размирама и впсу повозока (\*) можно, кажется, помыстить, при вынутомъ дышлѣ, по двѣ повозки въ шаланду, а лошадей и проводниковъ съ двухъ повозокъ въ другую, т. е. вообще расчитывать по одной повозкъ съ принадлежностію на каждую шаланду.

И такъ 50 паровыхъ катеровъ, съ соответствующимъ числомъ шаландъ и шлюпокъ, могутъ въ одинъ рейсъ доставить къ берегу отъ 12 до 13 тысячъ пехотинцевъ: но такъ какъ полки никогда не будутъ въ полномъ комплектъ, то общая

<sup>(\*)</sup> Орудіе 80 м. м. кал. 6 лош. 7.10 м. длинн. 1,43 м. ходъ и въсъ 1,560 килогр. » 90 » 6 » 7,40 » 1,52 » 2,000 Заряд. ящикъ . . . 6 » . 6,90 · .» · :1,52 . . » 2,200 » 1,52 Батт. повозка . . 6. » 7,60 1,570 1,52 Фуражн. . . . 6 » 7,70 1,950 Парков. . . . . 6 » 6,95 · » 1,52 2,100 Кузнечная . . . 4 » 6,90 » 1,52 · » 1,860 Больничная . . . 2 » 6,10 » 1,52 1,840 Полковая . . . . 1 » 4,40 1,52 860 Интендантск. . . 4 » 7.00 1,52 Телеграфи. . . . 4 » 6,70 » 1,52 » 2,150 Дишло должно быть всегда вынуто; длина его отъ 2,60 до 2,80 метра.

численность пѣхотной дивизіи не превысить 12,000. Слѣдовательно можно расчитывать на 4 свободныхъ пар. катера, которые принесуть большую пользу тѣмъ, что одновременно доставятъ на берегъ и штабныхъ лошадей, коихъ въ дивизіи около 95 (\*).

Приведенный расчеть должень, однако, измѣниться и притомъ весьма существенно, если признается необходимымъ высаживать дивизіонную артиллерію (двъ батареи) одновременно съ пъхотой. Подъ 2 батареи требуется 12 паровыхъ катеровъ; если же доставленіемъ зарядныхъ ящиковъ на берегъ можно запоздать на короткое время, то подъ артиллерію потребуется только 6 пар. катеровъ. По моему миѣнію полученіе зарядныхъ ящиковъ со вторымъ рейсомъ не замедлитъ движенія внутрь; а между тѣмъ при такомъ распредѣленіи операція пойдетъ стройнѣе, такъ какъ на второмъ рейсѣ катерамъ придется буксировать только 1 бригаду и тѣ 2 баталіона, которые остались отъ бригады, составившей авангардъ.

Не будемъ, впрочемъ, входить въ дальнъйшее изслъдованіе комбинацій, возможныхъ въ организаціи передачи войскъ на берегъ, такъ какъ преимущества той или другой комбинаціи совершенно зависять отъ частныхъ условій даннаго случая.

Изъ вышесказаннаго слѣдуетъ, что 50 катеровъ въ два рейса доставятъ къ берегу всю пѣхоту и двѣ или три полевихъ батареи. Тогда главнокомандующій экспедицією сигналомъ приказываетъ начальнику штаба флота (мѣсто его на берегу), послать требуемое число паровыхъ катеровъ и шаландъ къ конюшеннымъ транспортамъ, которые уже спустили свои шаланды на воду, перегрузили въ нихъ лошадей и пересадили кавалеристовъ. Паровые катера немедленно буксируютъ эти послѣднія къ берегу, а транспорты грузятъ между тѣмъ шаланды, приведенныя паровыми катерами и которыя послѣдніє будутъ буксировать при слѣдующемъ рейсѣ и т. д. Напомию, что изъ общаго числа 900 кавалерійскихъ лошадей 150 уже на берегу при авангардной колоннѣ; остается, слѣ-

<sup>(\*)</sup> Такъ какъ по илану автора штабныя лошади помѣщаются на одинхъ транспортахъ съ пѣхотою, то выходить, что одновременно съ посадкою пѣхоты на шлюпки, транспортъ долженъ сгружать въ шаланды и лошадей.

довательно 750, которыхъ по ниже объясияемой причинъ пельзя доставить къ берегу иначе какъ въ 5 рейсовъ. Предполагаемый флотъ имъетъ отъ 85 до 90 шаландъ, которыя среднимъ числомъ номъщаютъ каждая 15 лошадей съ ихъ всадинками; по такъ какъ на каждомъ транспортъ имъется только два нижнихъ рея (или 4 нока), при помощи которыхъ обыкновенно грузятъ лошадей, то каждый транспортъ можетъ одновременно нагружать только 4 шаланды, вмъщающія 60 лошадей; а слъдовательно свои 300 лошадей онъ переправитъ на берегъ въ нять рейсовъ.

Такимъ образомъ препятствіе къ быстрому доставленію на берегъ кавалеріи заключается не въ недостаткъ паровыхъ катеровъ или шаландъ, а въ недостаткъ на транспортахъ средствъ для перегрузки лошадей въ шаланды. Помъщеніе верховыхъ лошадей на меньшихъ изъ конюшенныхъ транспортовъ, а упряжныхъ—на самыхъ большихъ, въ родъ Algėsiras, можетъ ускорить разсматриваемую операцію.

Паровые катера и шаланды, свободные отъ перевозки кавалерійскихъ лошадей, посылаются за артиллерійскими грузами; къ выгрузкъ корпусной артиллеріи направляются также и всѣ другіе катера и шаланды, по мѣрѣ ихъ освобожденія. Относительно исполненія этой трудной операціи необходимо войти въ некоторыя подробности. Лошади, упряжь и некоторая часть матеріальныхъ принадлежностей батарей пом'вщаются (см. § 3) на конюшенныхъ транспортахъ; большая же часть матеріала, по одному отъ батарен офицеру и у. офицеру и вся прислуга, кромф фздовыхъ, находятся на транспортахъ, спеціально назначенныхъ подъ матеріальную часть. Такимъ образомъ составныя части батарей приходится принимать съ разныхъ судовъ и поэтому необходима со стороны исполнителей большая точность для того, чтобы операція была выполнена въ порядкъ и быстро; необходимо впередъ опредълить: какіе именно катера и шаланды должны брать упряжныхъ и верховыхъ лошадей и какіе-матеріальную часть. Не смотря на мѣшкотность погрузки лошадей, вѣроятнѣе, что эта операція будеть выполнена ранте погрузки матеріальной части; спрашивается: выжидать ли съ лошадями у борта или немедленно отправлять ихъ къберегу? Выжиданіе представляется мив излишнимъ; чвмъ скорве будуть на берегу лошади, твмъ лучше; слъдуетъ только лошадей и прочую принадлежность каждой батарен держать вмъсть и положеніе ихъ на берегу означать какимъ либо хорошо видимымъ значкомъ.

Выше было указано, что каждая батарея состоить изъ 10 повозовъ, 90 лошадей и 115 человѣвъ прислуги. Что касается лошадей, то всё онё безспорно поместятся на 6 шаландахъ: но можно ли расчитывать по одной шаландъ на 2 повозки? Несомнънно, что разборныя шаланды, длиною 43 фута, будутъ достаточны; но обыкновенныя, 33 футовыя, могуть по длинѣ поставить только одну повозку или одно орудіе съ передкомъ; но такъ какъ эти последнія шаланды имътъ ширину въ 11,5 ф., то является возможность, ставя повозки поперегъ, помъстить по 2 на каждую. Если признано будетъ полезнымъ имъть для батарей разборные шаланды, то ихъ потребуется по 15 на батарею; артиллерійская прислуга можетъ быть при перевозкъ посажена или на шаланды или на обыкновенныя судовыя шлюпки, буксируемыя одновременно съ шаландами. Располагая последними въ количестві 90 штукъ можно перевезти на берегъ 6 батарей ва одинь рейсь.

Принимая въ расчетъ все вышеизложенное, постараемся опредълить теперь хотя бы приблизительно, количество времени, которое потребно для выполненія описанныхъ дъйствій взятыхъ въ совокупности, предполагая при этомъ, что состояніе моря и погоды, а равно и характеръ берега благопріятны: на высадку аванарда (1 рейсъ) вполить достаточно 1 часа; на высадку пъхоты и трехъ батарей (2 рейса) 1¹/2 и крайнее 2 часа; на кавалерію (5 рейсовъ) 2 часа и на артиллерію, считая, что часть ея будетъ сгружена одновременно съ кавалеріей, можно положить добавочныхъ 1²/2 часа; въ суммю отъ 6 до 6¹/2 часовъ.

Такимъ образомъ предполагаемый флотъ, пачавъ операцію высадки раннимъ утромъ, будетъ около полдня или около часу для имѣть на берегу и готовыми къ бою 25,000 пѣхоты, 900 лошадей и 10 батарей: но изъ этого числа, вся пѣхота—

эскадронъ кавалерін и 4 батарен будутъ на берегу въ теченіе первых трех часов (\*).

Въ это время съёзжаетъ на берегъ главнокомандующій съ своимъ штабомъ, съ телеграфиымъ паркомъ, денежнымъ ящикомъ и пр. Онъ находитъ войска уже двигающимися въ данномъ имъ направленіи, авангардъ и кавалерію на значительномъ разстояніи впереди, а саперовъ, возводящихъ близъ берега укрѣпленный лагерь.

Если время не позднее, то главнокомандующій сигналомъ пріостановляеть на флотф работы и даеть судовымь командамь время на объть, послъ котораго приступають къ выгрузкъ матеріальной части и въ концѣ концовъ-къ выгрузкѣ обозныхъ лошалей и муловъ, которые находятся на транспортахъ конюшняхъ. Если море не очень безпокойно, то выгрузка съ судовъ повозокъ, ящиковъ съ зарядами и т. п. тяжестей не затрудительна, но выгрузка всёхъ этихъ предметовъ изъ шаландъ на берегъ дъло трудное и для облегченія его полезно установить на берегу изъ шлюпочныхъ мачть или другаго матеріала родъ временныхъ стрѣлъ или крановъ, а, если можно, то устроить наскоро плавучія или неподвижныя пристани. Если въ предблахъ высадки, есть мъста, закрытыя отъ волненія береговыми выступами (\*\*), то пользоваться ими обязательно и вообще следуетъ принять всё мёры, которыя можетъ указать въ данномъ случат морская опытность, для укрытія оть волненія или для облегченія шлюпокь въ моменть приставанія ихъ къ берегу.

<sup>(\*)</sup> Во время указанных шести часовъ, приливъ или отливъ могутъ существенно измѣнитъ какъ очертанія берега, такъ и прибрежныя глубины. Находящійся на берегу начальникъ морскаго штаба долженъ принимать мѣры, чтобы шлюнки не садились на мель и чтобы они приставали въ пунктахъ наиболѣе удобныхъ для приставанія. Если потребуется, то онъ сигналируетъ главнокомандующему флотомъ о полной остановкѣ дебаркаціп или о присылкѣ шлюпокъ болѣе малочисленными партіями. Въ распориженіи начальника морскаго штаба, состоитъ опытиный офицеръ флота въ качествѣ, такъ сказать, коменданта берега, который съ подчиненными ему судовыми дессантными партіями всячески облегчаетъ выходъ на берегъ сухопутныхъ войскъ.

<sup>(\*\*)</sup> Капитанъ Hoscason (Revue maritime, пер. Macé) требуеть учрежденія команды морских саперовъ, которые были бы обучены стронть плоты, пристани, магазены, исправлять краны, шаланды и пр.

Само собою разумѣется, что выгрузка повозокъ съ матеріальныхъ транспортовъ и ихъ упряжныхъ лошадей съ конюшенныхъ транспортовъ должна происходить въ строго установленной послѣдовательности. Первыми будутъ, безъ сомиѣнія, выгружаться полковые обозы; а изъ нихъ, ранѣе другихъ, патронные ящики, затѣмъ—лазаретныя повозки, инструментальныя и пр. Пріемъ и направленіе обоза, устройство на берегу временныхъ складовъ или магазиновъ и вообще организація тыльной службы должна лежать на начальникѣ сухопутнаго штаба экспедиціи.

Для полиоты нашего описанія доставки войскъ на берегь укажемъ еще на нъкоторыя частности. Мы уже говорили, что каждый паровой катеръ назначается буксировать или 2 шаланды, или 1 шаланду и нъсколько судовыхъ катеровъ или 5-6 однихъ судовыхъ катеровъ. Чтобы ни буксировалъ наровой катеръ, болъе тяжелыя суда должны ставиться имъ виереди болъе легкихъ, а разстояніе между смежными судами должно быть около 40 футь. Малая длина буксировъ выгодна въ томъ отношеніи, что при этомъ и последняя шлюпка добъжить до берега силою инерціи, когда паровой катеръ отдастъ буксиръ. Но, какъ ни желательно въ этихъ видахъ, уменьшеніе длины буксировъ, необходимо однако сообразоваться съ состояніемъ моря: въ штиль ихъ можно держать короче, на волненіи необходимо им'єть по длинн'єе. Каждый паровой катеръ долженъ имъть офицера, каждая шлюпка-гардемарина или унтеръ-офицера; тъ и другія должны быть снабжены дреками и дректовами. Если море тихо или если вътеръ съ берега, то шлюпки и шаланды могутъ выскакивать на берегъ или на береговую отмелость прямо носомъ. Приблизясь на удовлетворительное разстояніе и соображаясь съ глубиной, офицеръ, командующій паровымъ катеромъ, отдаетъ буксиръ п подается влёво; при этомъ: первоидущая шаланда направляется прежнимъ курсомъ прямо въ берегъ, следующая занею беретъ немного вправо, слъдующая еще правже и т. д. (\*).

<sup>(\*)</sup> Судовыя гребныя суда, слёдующія последними, всегда могуть выкинуть, котя пекоторыя, весла и на гребле дойти до берега.

Какъ только шаланда или шлюпка ткнется въ грунтъ, баковой матросъ выскакиваетъ съ фалинемъ (привязной веревкой) въ рукахъ и, туго закръпивъ его на берегу за пень, камень и пр., помогаетъ установить сходню или опустить откидную площадку шаланды и подкладываетъ подъ переднюю ея кромку что-либо твердое. Если дебаркація происходитъ во время прилива или при легкомъ морскомъ вътръ, то, приближаясь къ берегу, каждая шаланда или шлюпка должна бросать свой дрекъ (якорь) съ кормы, дабы ея не поставило поперегъ въ то время, когда носъ коснется грунта; если же начался отливъ, то командующіе шлюпками должны озаботиться, чтобы ихъ суда не обсохли.

Если со стороны моря дуеть довольно свѣжій вѣтеръ или идеть волна и у берега прибой, то въ достаточномъ удаленіи отъ берега слѣдуеть бросать дреки съ носу шлюнокъ, а у шаландъ (какъ и въ предъидущемъ случаѣ)—со стороны противоположной откидной площадки и, повернувшись на дрекахъ, неторонливо сдаваться къ берегу. Паровые катера держатся въ это время съ внѣшней стороны своихъ шлюнокъ, готовые подать немедленную помощь той изъ нихъ, которой дрекъ начнетъ сдавать. Если часть дессанта находится на паровомъ катерѣ, то послѣдній, или передаетъ его на берегъ черезъ шаланду, или (при мелководномъ берегѣ) сдаетъ на шлюнку, нодходящую къ нему на веслахъ.

Когда всё войска сойдуть на берегь, начальникь штаба дёлаеть шлюпкамь и шаландамь общій сигналь идти къ транспортамь по пазначенію, по которому они отходять на свои дреки и затёмь берутся на буксирь паровыми катерами.

Не должно упускать изъвиду, что взморье бываетъ иногда столь отмело, что шлюпки не могутъ подойти къ берегу на значительное разстояніе. Рекогносцировка должна выяснить это обстоятельство, дабы дессантныя войска были предупреждены. Въ подобномъ случать людямъ приходится, или выскакивать изъ шлюпокъ въ воду, или для перехода ихъ на берегъ моряки авангарда устраиваютъ изъ пустыхъ боченковъ и рейковъ плоты—неподвижные или паромные. Во всякомъ

случав у подобныхъ береговъ трудно передавать на берегъ

повозки, орудія и вообще большія тяжести.

§ 12. Укрѣпленный лагерь, различныя устройства, подкрыпленія и пр. Если не имфется по сосфдству порта, которымъ можно было бы воспользоваться, то является безусловная необходимость въ устройстве на берегу укрепленнаго лагеря, подъ прикрытіемъ котораго дессантныя войска могли бы, при неуспъхъ, благополучно перебраться на транспорты, не смотря на атаки сильнъйшаго противника. Отрядъ генерала Мура, теснимый со всёхъ сторонъ Сультомъ, измученный и разстроенный, благополучно перебрался на транспорты и тёмъ избёгъ гибели, благодаря укрёпленіямъ, возведеннымъ въ Коруньъ. Этотъ отрядъ, отдохнувъ и пополнившись, послужилъ ядромъ армін, съ которою сэръ Веллеслей сильно укръпплся потомъ на позиціи Farrės-Vedras и такимъ образомъ несчастіемъ Мура былъ подготовленъ усивхъ болве счастливаго Веллингтона. Торресъ-Ведрасская позиція можетъ служить прекраснымъ обращикомъ укрѣпленія, назначеннаго охранять обратную посадку на суда дессантныхъ войскъ. Другую такую же позицію—Сиди-Феррухскую—адмиралъ Буэ-Вельомецъ характеризуеть такъ: «на внутренней сторонѣ полуострова былъ возведенъ рядъ полевыхъ укрѣпленій, передъ которыми вырытъ ровъ, обстрвливаемый судовою артиллеріею. Это быль укрвпленный лагерь, который выдержаль бы всв атаки противника». Указанные и другіе, имъ подобные, факты свидътельствують о пользё нёкотораго успленія въ состав'я дессантныхъ войскъ, количества саперовъ и различнаго фортификаціоннаго инструмента и матеріала.

Гарнизонъ укръпленнаго лагеря можетъ быть сформированъ изъ состава судовыхъ командъ и суда же могли бы доставить на укръпленія свои прекрасныя 10 или 14 сентим. орудія: но удобно ли, хорошо ли обезсиливать флотъ, служащій для армін базою, которому можетъ быть придется еще вступить съ противникомъ въ бой. Съ другой стороны невыгодно ослаблять и дессантный отрядъ выдъленіемъ изъ его состава гарнизона и орудій. Намъ кажется, что лучшимъ ръшеніемъ разсматриваемаго вопроса будетъ немедлениая по-

сылка части транспортовъ въ ближайшій отечественный портъ за осадными орудіями для вооруженія укрѣпленнаго лагеря п за небольшимъ пъхотнымъ отрядомъ, (хотя бы четырехбатальоннаго состава), предназначающимся служить и резервомъ для дессантной армін, и гарнизономъ укрѣпленнаго лагеря, который, постепенно, по мфрф прихода транспортовъ съ запасами, будетъ обращаться, и въ депо и въ ремонтное заведеніе всей экспедиціи. Въ обязавности коменданта лагеря должно входить: достройка пристапей, плотовъ и вообще приведение въ полную исправность всего, что нужно для быстроты обратной посадки войскъ, тфснимыхъ противникомъ. Но главнокомандующіе должны заранье уговориться о плань этой последней операціи, при чемъ иметь въ предположеніи пріемъ войскъ, или на одни военныя суда или на одни транспорты или на тѣ и другія. Весьма возможно, что въ подобныхъ тяжелыхъ условіяхъ придется пожертвовать лошадьми и многими предметами матеріальной части.

Разсматриваемый укрѣпленнный лагерь будетъ чрезвычайно полезенъ и для флота, а особенно въ томъ случаѣ, если по сосѣдству съ нимъ найдется хорошая якорная стоянка или сколько нибудь закрытая бухта.

Флотъ будетъ сдавать сюда своихъ больныхъ и здѣсь же запасаться углемъ и всёмъ что ему требуется; сюда, наконецъ, будутъ по очередно заходить его крейсеры для отдыха отъ крайне утомительной блокадной и сторожевой службы. Если занятіе на непріятельской территоріп береговаго пункта предполагается сколько нибудь продолжительнымъ, то, можетъ быть, понадобится постройка небольшаго порта для легкихъ судовъ. Надзоръ за рейдомъ, охрана его отъ покушеній морскихъ силъ противника, наблюдение за мертвыми якорями, пристанями для шлюпокъ и вообще за порядкомъ на рейдъ и, наконецъ, облегчение сношений судовъ съ берегомъ возлагается на одного изъ опытныхъ капитановъ военнаго флота. Необходимо предвидьть также возможность атаки занятаго рейда со стороны моря. Конечно оборона не можетъ въ данномъ случав думать о возведении на берету батарей, вооруженныхъ тяжелыми орудіями: но всегда можно поставить на прибрежныхъ высокостяхъ легкую, дальнобойную артиллерію, весьма дёйствительную противъ неброненосныхъ крейсеровъ; а съ броненосцами должны бороться броненосцы же, гардкоты и миноносцы. Наконецъ, если входъ на рейдъ узокъ, то его можно заградить минами.

Вернемся теперь къ первоначальнымъ предположеніямъ. Мы имъли въ виду два случая: или тотъ, когда одного 30000 корпуса достаточно для выполненія задачь, указанныхъ ему правительствомъ, или когда первопосланныя войска являются только передовою колонною армін, которая направится къ берегамъ противника немного позднее-по изготовлени къ походу второй серін казенныхъ и торговыхъ транспортовъ. Въ этомъ второмъ случав, въ самый день объявленія войны, а, если можно, то и ранте, делаются распоряжения о быстромъ изготовленіи флота и найм'я необходимаго числа торговыхъ судовъ. Вибств съ твит для пріобретенія выгодъ немедленнаго нанесенія противнику перваго удара, авангардный корпусъ отправляется по назначению одинъ, (дней черезъ десять по объявленіц войны) и недёли 2 или 3 оперируеть на непріятельской территоріи самостоятельно. Вт теченій этих трехт недпль собирается второй транспортный флоть (\*), достаточный для поднятія какъ втораго корпуса, такъ и остатковъ отъ перваго отряда. Весьма въроятно, что къ тому времени успъють вернуться въ отечество и некоторые изъ транспортовъ первопосланнато флота (\*\*). При изготовлении второй серін судовъ неизбъжно является вопросъ о томъ: слъдуетъ ли отсылать части втораго корпуса по мере ихъ готовности или ждать снаряженія всего транспортнаго флота. Въ крымскую экспедицію войска посылались на театръ военныхъ д'яйствій непрерывно, по мфрф ихъ изготовленія и, если наступающій совершенно командуетъ моремъ, то нельзя не признать преимуществъ этого способа. Но Германія, Италія, Россія и Авст-

 $<sup>(^{\</sup>ast})$  Составляется изь военныхъ транспортовь бывшихъ въ ремонт $^{\sharp}$  и торговыхъ пароходовъ.

<sup>(\*\*)</sup> Предполагаемъ, что у пункта высадки оставляется столько транспортовъ, сколько пужно для поміщенія *одинка мюдей* первовысаженнаго корпуса. Переходъ моремъ предполагается въ 600—800 миль или 4—5 дней.

рія, хотя п не им'єють военных флотовь, равносильных французскому, тімь не мініве они достаточно сильны и предпріимчивы, чтобы заставить нась не посылать транспортовь иначе, какъ совокупно и подъ прикрытіемъ военныхъ судовъ.

Заканчивая съ вопросомъ, можно сказать непсчернаемымъ, позволяю себъ обратить еще вниманіе читателя на чрезвычайную важность устройства между Парижемъ и высадившеюся арміею быстраго и непрерывнаго сообщенія. Предположенное разстояніе въ 800 мпль, современныя быстроходныя суда будутъ пробъгать почти въ три дня. Но можно ли удовольствоваться этою скоростію и не слъдуетъ ли заняться разработкою идеи объ установленіи въ подобныхъ случаяхъ телеграфнаго сообщенія между отечествомъ и дессантными арміями! Несомиънно, что при разработкъ этой идеи усмотрится множество разнообразныхъ препятствій къ ея осуществленію, но ихъ не слъдуетъ считать неопреодолимыми.

Въ заключение замътимъ, что окончательное ръшение вопроса о количествъ судовъ, соотвътствующихъ дессантной экспедиціи извъстной численности, зависить оть совокупности условій даннаю предпріятія, изъ коихъ главнъйшее—командованіе моремъ.

## ГЛАВА II.

## Форсированный дессанть.

§ 13. Вступительныя замьчанія. Въ береговых в операціях в стратегическія выгоды всегда на сторон'я наступающаго, а тактическія—на сторон'я обороняющагося, потому что посл'ядній, находясь въ полномъ нев'єденіи относительно угрожаемаго пункта, вынужденъ разбрасывать свои силы и одновременно занимать нёсколько позицій значительно удаленныхъ другъ отъ друга; но за то въ томъ случав, когда высадка, поневол'в или случайно, совершается въ виду войскъ обороны, то наступающему придется выстраивать ряды подъ огнемъ противника, и весьма возможно, что при этомъ онъ вынужденъ будетъ высаживаться малыми частями, т. е. вообще такъ или иначе, идти на рискъ быть, при неудачѣ, отброшеннымъ въ море. Къ этому могутъ присоединяться неудобства пересъченной мъстности, трудности приставанія къ берегу, обременительность следованія по пескамъ и пр. Все это, вместе взятое, можетъ въ такой мъръ затруднять наступление, что рѣшительная и спокойная оборона не задумается вступить въ бой даже съ противникомъ значетельно ея сильнъйшимъ.

Очевидно, что въ разсматриваемомъ случав быстрота и стремительность нападенія составляють существеннвишія условія усивха, при которыхъ не невозможно, что наступающій усиветь высадить большую силу прежде, чвмъ оборона собереть средства для двиствительнаго отпора. Къ несчастію,

многочисленный флоть видёнь издалека и хорошо организованный береговой дозоръ успёсть по телеграфу извёстить штабъ обороны часа за два до высадки. Приближеніе къ берегу во время тумана, можеть быть полезно въ разсматриваемомъ отношеніи: но само по себё это средство на столько рискованно и исключительно, что на немь нельзя основывать плана атаки. Здёсь умёстно напомиить маневръ, который мы уже указывали и который при случаё можеть быть полезенъ; а именно: демонстративныя приготовленія флота къ высадкё въ эначительномъ удаленіи отъ истинно угрожаемаго пункта и затёмъ переходь къ послёднему въ теченіи ночи. Если непріятель вдастся въ обманъ и направить силы къ мнимо-угрожаемому пункту, то утромъ, замётивъ свою ошибку, онъ не успёсть своевременно привести въ исполненіе своихъ контръ

распоряженій.

Въ стать в о рекогносцировк мы указали на важность тщательнаго осмотра берега для предотвращенія опасныхъ сюрпризовъ. Не трудно представить себъ всю гибельность положенія атакующаго, когда, при выход'є на берегъ, еще находясь въ нестройныхъ массахъ, онъ неожиданно подвергнется сильному ружейному и картечному огню съ береговыхъ возвышенностей, изъ кустовъ, изъ за скалъ и пр. Тщательная рекогносцировка непремённо дастъ какія либо указанія; но, кром'в того, должно помнить, что всегда, когда на берегу усматриваются удобныя прикрытія, дюны, лъсъ, селеніе, сльдуетъ предполагать за ними непріятеля; а потому, при движенін дессантныхъ шлюнокъ къ берегу надлежитъ действовать по этимъ закрытіямъ изъ картечницъ и скорострѣлокъ, которыми вооружены передовые катера п барказы. Невъроятно, чтобы этотъ огонь не произвелъ на скрывающихся никакого действія и чтобы противникъ не обнаружилъ своего присутствія отвътнымъ выстрёломъ или какимъ либо движеніемъ. Во всякомъ случав я утверждаю, что, какъ бы нибыло хорошо маскировано полевое укрѣпленіе, оно должно быть открыто рекогносцировкой; темъ более-укрепление долговременное, въ роде отдёльнаго форта. Разрушеніе такого укрѣпленія—дѣло броненосцевъ; если же мелководье не позволить имъ приблизиться на требуемое разстояніе, то съ укрѣпленіемъ справятся и тяжелыя орудія капонерокъ.

Не должно, однако, упускать изъ виду необходимости тороинться. Если хлопотать не объ ослабленіи такого укрѣпленія, а объ владѣніи имъ, то и слабая батарея можетъ дорого стоить атакующему: ея сопротивленіе можеть дать противнику время для сбора своихъ силъ, что, при помощи телеграфа и прибрежныхъ желѣзныхъ дорогъ, происходитъ быстро.

Если берегъ обороняется плавучими батареями, мониторами и т. п., то очевидно, что прежде всякаго начинанія, слъдуетъ съ возможною быстротою освободиться отъ этихъ онасныхъ противниковъ.

§ 14. Дессанть. Предшествовавшее изследование предполагало отсутствие противника въ пунктъ высадки или въ непосредственномъ съ нимъ сосъдствъ. Это обстоятельство нозволяло свозить войска на берегь по частямь, ради достиженія лучшаго порядка и сущность илана действій заключалась въ томъ, чтобы быстръе сбросить на берегъ авангардъ, который наблюдаль бы за ближайшими окрестностями, даваль знать о непріятель и, въ случав надобности, остановиль бы его по приближенін къ пункту высадки. Въ настоящемъ случав эта система не годится, потому что противникъ находится туть же на берегу, противъ насъ; теперь требуется атаковать его съ фронта возможно большими силами, а некоторую часть дессантнаго отряда высадить въ сторонъ для атаки съ фланга. Оба эти предложенія не состоять между собою во внутреннемъ противоръчіи: заразъ нельзя высадить болье 20000 пъхоты, -- трудно, какъ увидимъ, послать и 12000; слъдовательно, кром'в бригады, отчисляемой въ резервъ фронтальной атаки, остается не мънъе 4 баталіоновъ и 1 батареи для удара во флангъ противника и всего проще назначить для этого авангардныя войска, которыя разм'ещены на отдельномъ самостоятельномъ отрядъ. Для фронтальной атаки останутся (не считая 2 батальоновъ, отдёленныхъ отъ авангарда) судовыя дессантныя роты и 3 бригады, т. е. около 20000 чедовѣкъ.

Думаю, что этихъ силъ, поддерживаемыхъ судовою артиллеріею, будетъ достаточно для одольнія противника, которому не дано времени сосредоточиться и котораго численность не можетъ превосходить одной дивизіи; если же у него будетъ двъ дивизіи, то операція высадки будетъ слишкомъ рискованною и опасною. Во всякомъ случав атакъ должно предмествовать сильнъйшее дъйствіе судовой артиллеріи, которая разрушитъ полевыя укръпленія и другія прикрытія противника и настолько очиститъ берегъ, что атакующій въ состояніи будетъ свободно выдти на послъдній. Въ этомъ случав войска должны во время судовой канонады садиться въ шаланды и шлюнки и переходить на буксиръ къ паровымъ катерамъ, которые выстроятся въ слъдующемъ порядкъ.

Въ первой линіп пойдутъ 6 наровыхъ катеровъ, букспруя гребные барказы и катера, вооруженные артиллеріею и на которыхъ находятся морскія команды. Непосредственно за ними должны слѣдовать 6 баталіоновъ первой бригады, размѣщенныхъ въ 48 шаландахъ, букспруемыхъ 24 паровыми катерами. Остальные 10 катеровъ будутъ букспровать возможно большее число людей второй бригады, помѣщенныхъ на 20 шаландахъ и судовыхъ шлюпкахъ; причемъ на послѣднихъ достаточно имѣть только половинное число гребцовъ, дополнивъ ихъ сухопутными нижними чинами изъ числа перевозимыхъ. Если въ составъ эскадры имѣются авизо или буксирные пароходы малой осадки, то они подбуксировываютъ 2-ю бригаду столько, сколько позволяетъ глубина.

Небольшія авизо, канонерки и др. суда малой осадки становятся затѣмъ на якорь или шпрингъ для поддержанія дессанта огнемъ своей тяжелой, а когда можно, и легкой артиллеріи. Если пунктъ высадки находится внутри бухты, то во время пути полезно имѣть эти суда на флангахъ шлюпочныхъ линій для прикрытія ихъ отъ перекрестнаго огня обороны. Ничто не мѣшаетъ посадить на нихъ третью бригаду, которая черезъ это будетъ впослѣдствіи быстрѣе передана на берегъ, а кромѣ того, можетъ, при благопріятныхъ обстоятельствахъ, дѣйствовать съ судовъ по непріятелю ружейнымъ огнемъ. Когда паровые катера первой линіп подведуть свои вооруженныя шлюпки къ берегу на разстояніе отъ 280 до 300 сажень, то буксиры отдаются, шлюпки строятся въ ордеръ фронта и, дъйствуя изъ орудій и ружей, движутся на гребль къ берегу. Что касается шести паровыхъ катеровъ, теперь освободившихся, то, хотя они тоже вооружены артиллеріею и слъдовательно могли бы быть полезными, оставаясь въ первой линіи, но скоръйшее доставленіе къ берегу большаго числа войскъ такъ важно въ данномъ случать, что освободившимся паровымъ катерамъ слъдуетъ идти къ третьей линіп или даже къ транспортамъ за новыми частями дессанта.

Первою колонною удобнъе командовать одному изъ капитановъ 1 ранга; второю-начальнику первой бригады и третьею—дивизіонному начальнику; причемъ у всёхъ должны быть въ распоряжении опытные морские офицеры для стройнаго направленія шлюпочныхъ линій. Если важныя и непредвидінныя обстоятельства заставять измёнить илант атаки во время его исполненія, то это д'влается посредствомъ сигнала съ адмиральскаго судна. Въ описываемый періодъ операціи оба главнокомандующіе находятся на флагманскомъ броненосці; ноесли мелководность взморья удерживаеть первоклассныя суда въ значительномъ удаленіи отъ берега, то адмиралъ переносить свой флагь на одно изъ малыхъ судовъ, на которомъ вмёстё съ начальникомъ экспедиціп и сопровождаетъ дессантныя колонны. Можетъ, однако, случиться, что главнокомандующій флотомъ признаетъ неудобнымъ или невозможнымъ, оставленіе броненосцевъ и тогда начальникъ экспедиціи сопровождается другимъ адмираломъ.

Вернемся къ прерванному описанію послѣдняго періода въ движеніи шлюпочныхъ колоннъ къ берегу. Мы остановились въ описаніи на томъ моментѣ, когда авангардные паровые катера удалились и первая колонна барказовъ начала двигаться на греблѣ, дѣйствуя изъ своихъ орудій; вторая колонна (паровые катера и шаланды) продолжаетъ слѣдовать за нею, готовая взять вправо или влѣво, смотря по условіямъ боя и по очертанію берега; третья колонна, какъ составленная изъ

судовыхъ единицъ весьма разнородныхъ, едва ли будетъ въ большомъ порядкъ.

Когда первая колониа начнетъ приставать къ берегу, то боевыя суда направляють свой артиллерійскій огонь далье, на опорные пункты и резервы противника. Въ этотъ моментъ, начальникъ передовой колонны взвъшиваетъ шансы успъха и неуспъха и, по личпому усмотрънію, дълаетъ сигналъ о началь высадки: шлюпки, гребя усиленно, выбрасываются на береговую отмёлость, люди изъ шлюнокъ выскакиваютъ и выпосять па берегь дессантныя орудія. Это опасн'єйшій моменть операціп! Обороняющійся можеть выскочить въ эти минуты изъ засады, сдёлавъ предварительно залиъ, гибельный для высаживающихся. Не забудемъ, однако, что въ эти же минуты сильная вторая колонна вступаеть на берегь справа или слѣва отъ авангарда (смотря по дъйствіямъ противника), поддерживаеть разстроенные ряды моряковь и овладъваеть какъ берегомъ, такъ и ближайшими ретраншементами противника. Это, однако не усибхъ, а полъ-усибха; потому что къ противнику сившить, безь сомнвнія, помощь и по этому надо торопиться приведеніемъ занятой м'єстности въ оборонительное положеніе (окопаться), и ускореніемъ дебаркаціи третьей бригады съ нъсколькими хотя орудіями. Если фланговая атака, о которой говорено выше, проявить себя въ это время, то усибхъ обезпеченъ.

Движеніе части флота въ сторону отъ главныхъ силъ не можетъ не быть замѣчено обороной, которая, безъ сомнѣнія, отрядить наблюдательный отрядь, но послѣдній едва ли усиѣетъ помѣшать высадкѣ, если диверсія будетъ выполнена рѣшительно и быстро. О случайностяхъ не говорю, и ничѣмъ какъ чрезвычайною случайностію можно назвать тотъ случай, когда непріятель отразивъ главную атаку усиѣетъ отразить и фланговую. Зачѣмъ задаваться худшею изъ худшихъ возможностей.

Если мѣсто высадки пересѣкается рѣчкою, озеромъ или болотомъ, то слѣдуетъ высаживаться по одну ихъ сторону, тогда какъ непріятель вынужденъ расположиться по обоимъ; причемъ и здѣсь можно прибѣгнуть къ маневрированіямъ, по-

казывающимъ какъ бы намфреніе высадки на обф сторопы препятствія. Въ то же время, обстрѣливающая берегъ, судовая артиллерія должна имфть цѣлью затруднять противнику переходъ съ одной сторопы препятствія на другую.

Вдоль атакованнаго прибрежья можеть встрътиться островокъ, скала или песчаная банка; ею слѣдуетъ немедленно воспользоваться для возведенія поспешной батарен, которую и вооружить нъсколькими дессаптными или полевыми орудіями. Можетъ случиться, что близъ берега идетъ полотио желѣзной дороги, по которому будутъ слѣдовать къ обороняющемуся подкрвиленія; конечно этотъ путь следуетъ разрушить темъ или другимъ способомъ. Допустимъ, что успъхъ увънчалъ усилія наступающаго и что четыре бригады пехоты командують уже берегомъ; тогда слъдуетъ немедленно приступить къ спъшной выгрузкъ артиллерін и кавалерін. Эти два рода оружія перевозятся однако съ большими трудностями и всегда следуетъ расчитывать, что та или другая причина прерветь эту операцію и потому надлежить одновременно позаботиться объ укръпленіи своей позиціи. Весьма возможно, что, непріятель, получивъ подкрѣпленіе, въ тотъ же день возобновить атаку, пользуясь тёми выгодами, которыя ему могутъ доставить превосходство въ артиллеріи и кавалеріи. Такимъ образомъ высадившійся всегда можеть съ чрезвычайною быстротою перейти изъ положенія атакующаго въ положеніе атакованнаго, при чемъ судовая артиллерія не въ состояніи уже оказывать ему поддержку.


§ 15. Нѣкоторые частные случаи. Предположимъ, что дессанту слѣдуетъ высадиться на берегъ рѣки, которой устье охраняется укрѣпленіями, подводными загражденіями, затопленными судами и минами, т. е. какъ разъ случай (черт. 9) тождественный съ атакою Пейхо (\*).

Очевидно, что овладѣніе устьемъ должно предшествовать всѣмъ другимъ береговымъ операціямъ, что первоклассные броненосцы не могутъ участвовать въ этомъ дѣлѣ и что пред-

<sup>(\*)</sup> Нельзя не сознаться, что храбрость и энергія наступающаго ничего бы не сділали вь данномъ случай, если бы противникъ быль искусепь и опытепь.

варительная рекогносцировка (проходовъ или фарватеровъ) въ данномъ частномъ случаѣ труднѣе и опаснѣе, чѣмъ въ общемъ, прежде описанномъ. Въ самомъ дѣлѣ: на паровомъ катерѣ, медленно двигаясь, придется ощупывать лотомъ дно, подвергаясь огню береговыхъ укрѣпленій и ежеминутно опасаясь быть взорваннымъ миной. На подобныя предпріятія лучше идти въ темное время и при дурной погодѣ, когда шумъ вѣ-

Черт. 9.



тра и волненія будуть заглушать шумъ винта и машины. Для рекогносцировки наровые катера снабжаются только компасомъ, дрекомъ и лотомъ; ихъ роль—не уничтожать загражденія, а опредѣлить какъ глубину фарватера, такъ характеръ и мѣсто нахожденія подводныхъ загражденій. Для уничтоженія послѣднихъ пойдутъ другіе катера и миноносцы, которые посред-

ствомъ дрековъ и контръ-минъ постараются, или оборвать минныя проволоки, или разрушить взрывами минныя и другія загражденія. Слѣдуетъ позаботиться и о поврежденіи (минныхъ) батарей Уайтхеда, которыя мало замѣтны, но если имѣются, то непремѣнно у воды. Опознаніе батарей, фортовъ и траншей гораздо легче: въ устьяхъ рѣкъ берега не бываютъ высоки и съ марсовъ высокобортныхъ судовъ можно осматривать мѣстность на далекое разстояніе.

Если опознаніе опасностей и ихъ разрушеніе можеть быть исполнено и ночью, то-прорывъ возможенъ только днемъ. Правда, что на Миссисиии федеральныя канонерки и другія суда съ успъхомъ пользовались для этого ночнымъ временемъ: по названная ръка особенно благопріятна въ судоходномъ отношеніи. Въ настоящемъ мѣстѣ умѣстно напомнить интересное описаніе опытовъ, сдёланныхъ въ Портсмут для выясненія условій операціи прорыва (Revue marit., января 1879 г.). «Эти опыты имёли задачею воспроизвести операціи, которыя придется выполнять первокласснымъ броненосцамъ и всномогательнымъ мелкимъ судамъ при прорыв чрезъ минныя загражденія. Отділеніе саперовь, которому ввірена была оборона, заняло подъ минную защиту, впереди флота Moneckton и параллельно берегу, пространство въ 600 ярдовъ (258 саж.) длины и 800 (344 саж.) ширины, погрузивъ здёсь въ двё линіп 45 минъ, частію ударныхъ, частію воспламеняемыхъ по желанію. С'вверныя батарен и южные морскіе бастіоны, вооруженные передёланными 64 фунтовыми орудіями, имёли за парапетами пъхотныя части для дъйствія ружейнымъ огнемъ по шлюпкамъ и мелкимъ судамъ, которымъ было бы поручено очищеніе прохода. Паконець два судна, Miner и Echo, были поставлены на якорь такимъ образомъ, что своими картечницами Гатлинга могли усилить ружейный огонь укрыпленій. Флотилін, составленной изъ канонерокъ и миноносцевъ, было поручено подготовить, посредствомъ контръ-минъ, проходъ большимъ судамъ, которыя въ это время, держась снаружи рейда, должны были начать бой съ фортами. Всв подробности маневра были выработаны моряками и инженерами, совм'встно; а избранные посредники должны были ръшить впослъдствии,

на чьей сторон' поб'да. Флотилія оставила Стокъ-бей около двухъ часовъ пополудни вийстй съ канонерками Blood-Hound и Vesuvius. По сигналу съ Blood-Hound, четыре паровыхъ барказа выдёлились изъ состава отряда и направились къ загражденіямъ. Они были снабжены дреками для подхватыванія минныхъ кабелей и каждый имёлъ на буксирё одиночку (самая малая шлюпка) съ двумя матросами, которые имѣли приборъ для переръзанія кабелей, поднятыхъ дреками. Эти барказы были встръчены жестокимъ ружейнымъ и пушечнымъ огнемъ, который вывелъ изъ строя три барказа, четвертый же могъ слѣдовать далѣе подъ берегомъ. Между тѣмъ канонерки продолжали подвигаться къ проходу, буксируя каждая шлюпку съ контръ-миной, которыхъ красныя головки были хорошо видны съ берега. Когда они приблизились на разстояніе около 70 саженъ, батарен открыли по нимъ жестокій огонь, который не помѣшаль канонеркамъ продолжать путь и бросать контръ-мины съ интервалами въ 100 ярдовъ (42 саж.). Въ то же время Blood-Hound безусъншно старался подхватить минные проводники посредствомъ прибора, именуемаго cow-catcher. Взрывомъ контръ-минъ обозначился конецъ операціи. Принимая въ расчетъ, что сфера дъйствія каждой мины имъетъ по окружности 80 футъ, следуетъ заключить, что одного ряда минъ достаточно для открытія прохода въ 180 футь, а двухъ рядовъ-въ 360 футъ, что достаточно для движенія броненосцевъ».

«Послѣ взрыва контръ-минъ операція казалась оконченною; по въ это время увидѣли, что четвертый барказъ, который двигался такъ близко къ берегу, что для попаданія въ пего пельзя было дать орудіямъ надлежащаго сниженія, направился въ середину линіи и выпустилъ 4 снаряда для разрыва проволокъ: эти результаты побудили посредниковъ признать побъду за флотиліей».

Описанный маневръ можетъ служить обращикомъ дъйствій, имѣющихъ назначеніемъ освободить фарватеръ отъ загражденій. Но въ данномъ маневрѣ рѣчь шла только о военномъ флотѣ; тогда какъ наше изслѣдованіе носвящается смѣшаннымъ экспедиціямъ. Въ послѣдиемъ случаѣ необходимо болѣе

полное очищеніе прохода, а также разрушеніе береговых батарей и уничтоженіе военных судовъ противника, если таковыя имѣются на рейдѣ. Кромѣ того, если побѣда была принисана флотиліи, вслѣдствіе появленія четвертаго барказа среди линій загражденія, то нельзя не указать, что въ дѣйствительномъ бою едва ли случится подобное; потому что совершенно невѣроятно, чтобы четвертый барказъ могъ сохраниться невредимымъ, могъ не погибнуть, подвергаясь спльному и близкому огню изъ ружей и картечницъ, дѣйствительности котораго не препятствовало положеніе барказа подъ берегомъ. Слѣдуетъ по этому предполагать, что для дѣйствительной дневной атаки загражденій потребуется не четыре, а по крайней мѣрѣ восемь барказовъ, вспомоществуемыхъ миноносцами.

Описанный маневръ хотя и не ръшаетъ интересующаго насъ вопроса, но, убъдительно свидътельствуя о важности для обороны ружейнаго огня, приводить къ заключенію, что наступающему будеть весьма полезно послать часть своихъ дессантныхъ войскъ на берегъ для атаки фортовъ и батарей съ фланга, т. е. для отвлеченія на себя ружейнаго и картечнаго огня противника. Въ общемъ разсматриваемая нами операція будеть состоять изъ слёдующихъ дёйствій: рекогносцировки прохода и разрушенія препятствій (\*), высадки одной п'яхотной бригады для тыльной атаки непріятельскихъ укрѣпленій; прорыва части боевыхъ судовъ; боя съ укрѣпленіями броненосцевъ, оставшихся снаружи загражденій; употребленія навъснаго огня канонерками и мортирными судами, поставленными мористве остальныхъ; существеннаго ослабленія крвпостнаго огня и прохода транспортовъ (\*\*). Кромъ того, если въ предполагаемомъ мѣстѣ высадки у непріятеля имѣются значительныя силы, то придется поступить, согласно указаніямъ предъпдущаго §, т. е. начать операцію съ атаки противника на берегу. Исторія осады Чарлстоуна въ американское меж-

<sup>(\*)</sup> Если обороняющійся ниветь за загражденіями гардь-коты, то и наступающему полезно имёть подобныя суда въ голові колониы.

<sup>(\*\*)</sup> Выжидать совершеннаго упичтоженія береговых укрѣпленій и сдачи ихъ не слѣдуеть. Эти укрѣпленія могуть очень долго оказывать пассивное сопротивленіе и тѣмъ дать обороняющемуся время для призыва резерва.

доусобіе можетъ служить подтвержденіемъ. Слѣдовало овладѣть фортомъ Вагнеръ и батареей Гейнсъ, построенными на островѣ Моррисъ и защищавшими проходъ съ юга. Генералъ Джилморъ высадился на островъ Фолли, отдѣлявшійся отъ перваго проливомъ: но когда онъ предпринялъ переправу черезъ послѣдній, то оказалось, что на островѣ Моррисъ сепаратисты имѣютъ значительныя сухопутныя силы. Эти войска, атакованныя Джилморомъ и эскадрою Дальгрена, отступили въ фортъ Вагнеръ, отбили штурмъ и вынудили приступить къ правильной осадѣ.

Мы не упоминали о случав, когда два форта охраняють проливь перекрестнымь огнемь; но надо полагать, что всегда имвется возможность отдельной ихь атаки. Кромв того, въ этой главв мы изследуемь вопрось о форсированномь дессантв, а не о морскихь осадахь, къ которой придется обратиться если оборона пролива, который мы желаемь форсировать, такова, что для борьбы съ нею требуются продолжительныя приготовленія и правильная осада; подобное состояніе обороны должно быть извёстно при самомь снаряженіи экспедиціи, оно не можеть быть неожиданностію.

Относительно послѣдующихъ дѣйствій замѣтимъ только, что во время дебаркацін войскъ слѣдуетъ принять охранительныя мѣры противъ атаки, какъ сверху рѣки, такъ и спизу, со стороны моря. Въ 1864 году федералисты, для обезпеченія подвоза (по рѣкѣ James-River) армін Гранта къ Петербургу, прикрылись солиднымъ загражденіемъ со стороны Ричмонда, расположеннаго на той же рѣкѣ, выше по теченію.

Въ заключение этого § замѣчу, что ночныя высадки хотя и возможны при электрическомъ освѣщеніи, но только для малочисленныхъ судовыхъ дессантовъ и подъ условіемъ хорошаго изученія мѣстности днемъ. Паровые катера, имѣющіе электрическіе фонари, помѣщаются въ этомъ случаѣ на флангахъ колонны и освѣщаютъ самый берегъ, если онъ беззащитенъ, или—близъ лежащія, командующія возвышенности, если предполагается присутствіе противника.

§ 16. Примъры. Неудача, испытаниая въ 1807 году адмираломъ Duckworth у Константинополя всегда будетъ примъромъ неспособности флота, неимъющаго сухопутныхъ войскъ, къ овладънію приморскою мъстностью, даже слабо защищенною. Адмираль Дуквортъ, придя съ семью кораблями и нѣсколькими фрегатами и корветами (на всёхъ 600 орудій) къ Принцевымъ островамъ и расчитывая на дъйствіе испуга, потребоваль отъ Порты удаленія французскаго посольства п сдачи Россіи и Англіп укрѣпленій Босфора, Дарданеллъ и турецкаго флота. По указанію французскаго посла генерала Себастіани, турки начали нерѣшительные переговоры. Адмираль Дукворть быль въ весьма затруднительномъ положении, потому что онъ могъ только бомбардировать Константинополь, но занять городъ ему было нечёмъ; а между тёмъ генералъ Себастіани сившно приводиль въ порядокъ и усиливаль укрвиленія Сераля, Топхане, Скутари и Дарданеллъ. Потерявъ 11 дней на безплодные пореговоры и начавъ опасаться за благополучное возвращение, адмиралъ Дуквортъ снялся съ якоря и съ попутнымъ вътромъ пошелъ Дарданеллами прорывомъ, при чемъ его корабли получили сильныя поврежденія и кром'я того онъ потеряль 300 человікь. Спустя пісколько місяцевь англичане предприняли атаку Копенгагена, но при этомъ усилили экспедиціонный флоть 20,000 арміей и им'єли усп'єхъ.

Въ теченін войнъ конца прошлаго и начала пынѣшпяго столѣтій (1792—1815) англичане, вслѣдствіе малочисленности своей арміи, рѣдко снабжали флотъ сухопутными войсками: по немногочисленныя смѣшанныя операціи ихъ того времени замѣчательны удивительною быстротою въ доставленіи арміп на берегъ одними судовыми средствами.

Совершенно въ другомъ отношенін поучительна ихъ экспедиція на островъ Валхеренъ (1809 г.). Англичане намѣревались разрушить Антверненъ и для этого прорваться въ Шельду съ сильнымъ флотомъ (40 кораблей, 30 фрегатовъ и 80 мелкихъ судовъ) и высадить 50,000 армію съ осаднымъ наркомъ (400 транспортовъ). Моментъ избранъ былъ прекрасно: французская армія была въ Австріи за 400 лье; Флисингенъ, охраняющій входъ въ Шельду, былъ вооруженъ очень слабо; не-

мпогочисленныя пъхотныя войска, здъсь находившіяся, состояли изъ стариковъ и новобранцевъ; наконецъ французскія суда, стоявшія въ Шельді, не были въ состояніи полной готовности къ бою. Начало операціи было блестяще: первая дивизія армін лорда Chathom высадилась въ виду войскъ генерала Bonnet, быстро овладела всёмъ островомъ Вальхеренъ, немедленно двипулась далъе и обложила Флисингенъ. Если бы въ этотъ моментъ лордъ Чатамъ, оставивъ дивизію подъ Флисингеномъ, направилъ другимъ (менфе глубокимъ, но за то и неукръпленнымъ) рукавомъ Шельды свои фрегаты и болъе мелкія суда съ остальною частью армін, то Антверпенъ (гдъ все находилось въ полномъ безпорядкъ) и флотъ были бы взяты, арсеналь разрушень и имперія понесла бы унизительный ударъ. Но лордъ Чатамъ медлилъ, боялся смёлости предпріятія п желаль сначала утвердиться въ устью реки, чрезъ овладъніе Флиспигеномъ, а затъмъ уже идти къ Антверпену. Сдача Флисингена произошла только черезъ мѣсяцъ; а въ теченіе этого м'ясяца оборона Антверпена совершенно преобразилась. Англичане не ръшились уже подниматься по Шельдъ далье; армія ихъ между тьмъ гибла отъ Валхеренскихъ лихорадокъ.

Вспоминая Вальхеренскую экспедицію, не слідуеть упускать изъ виду, что въ парусную эпоху только при попутномъ вітрі можно было двигаться вверхъ по рікві и что теперь, благодаря пару, піть уже надобности выжидать вітра въ теченіе півсколькихъ дней. Поэтому, если въ наше время эскадра спабжена судами требуемой осадки, силы и вооруженія и если містныя условія пли обстоятельства не неблагопріятны, то неуспіть возможень только при нерішительности, при отсутствій пеуклопнаго и энергичнаго стремленія къ заданной себі ціли.

Замьчаніе. Когда первая и вторая главы были уже паписаны (до сситября 1881 г.), авторъ получилъ возможность собрать иёкоторыя данныя на войсковыхъ транспортахъ Туписской экснедиціп. Эти данныя еще болёе укрёпили въ пемъ то миёніе, что въ европейской войнё торговые транспорты много хуже казенныхъ. Первые годятся только для подвоза отдёльныхъ частей и грузовъ; для перевозки лошадей они совершенно не годин; бёдныя животных грузятся въ трюмъ, гдё

имъ ужасно въ бурное время. Затъмъ на транспортахъ, участвовавшихъ въ Тунисской экспедиціи, обыкновенно чувствовался недостатокъ въ водъ чрезъ каждые 3—4 дня плаванія и они обращались къ помощи военныхъ судовъ. Личный составъ на торговыхъ судахъ неудовлетворителенъ и выгрузка, песмотря на разным механическія приспособленія, обыкновенно шла медленно; большихъ шлюпокъ и шаландъ они не имѣютъ. Командиры торговыхъ судовъ непривычны къ плаванію въ эскадрѣ, на переходахъ невозможно держать ихъ въ стройномъ порядкѣ и на рандеву они приходятъ или слишкомъ рано или слишкомъ поздно. Къ успѣху экспедиціи судовые офицеры торговыхъ судовъ относятся съ сравнительнымъ равнодушіемъ и я слышаль, что посадка съ торговыхъ транспортовъ войскъ въ шлюпки замедлялась иногда тѣмъ, что, приближаясь къ якорному мѣсту, командиры ихъ забывали раздавать дессанту его оружіе.

## ГЛАВА III.

## Посадка на суда отрида, тъснимаго непріятелемъ.

§ 17. Вступительныя замѣчанія. Копецъ каждой смѣшанной экспедиціп заключается въ обратной посадкѣ на суда дессантныхъ войскъ, причемъ эта операція выполняется, или по заключеніи мира, или во время перемирія, или во время полнаго разгара военныхъ дѣйствій. Предметомъ пашего изслѣдованія будетъ одинъ послѣдній случай.

Отступленіе, соединенное съ отраженіемъ атакъ насѣдающаго непріятеля, составляетъ трудную операцію, въ теченін которой не легко поддерживать въ войскахъ порядокъ, дисциплину и бодрость даже и въ лучшемъ случаѣ—при отступленіи на отечественную или дружественную территорію, т. е. при одушевленіи войскъ надеждою на скорую помощь. Несравненно трудиѣе и рискованнѣе она въ томъ случаѣ, когда приходится отступать среди враждебно настроеннаго населенія, испытывать педостатокъ въ провіантѣ, отражать непрестанныя атаки противника безъ надежды на помощь и когда базою и цѣлью служитъ при этомъ клочекъ берега, прикрываемый орудіями флота.

Несомивнию, что противникъ будетъ стараться отрѣзать отступающаго отъ его крохотной базы и очень возможно, что онъ усиветъ въ этомъ и что дессантныя войска выпуждены будутъ направиться къ другому мѣсту морскаго побережья. Послѣднее обстоятельство необходимо предвидѣть и заранѣе

отмѣтить нѣсколько береговыхъ нунктовъ, пригодныхъ для пріема войскъ. Занимать и заранѣе укрѣплять всѣ избранныя мѣста, не только не пужно, но даже вредно; потому что личныхъ силъ флота недостаточно для этого, а ослаблять дессантную армію, отдѣленіемъ частей для гарнизонной службы въ разныхъ береговыхъ пунктахъ,-не выгодно; кромѣ того нодобное распоряженіе посвящаетъ противника въ планы атакующаго. Наконецъ оно не требуется и потому еще, что, въ разсматриваемомъ случаѣ, начальникъ дессанта будетъ по всей вѣроятности имѣть во время отступленія нѣсколько дней на предупрежденіе адмирала о вновь избираемомъ пунктѣ для обратной посадки войскъ и тогда флотъ, если туманъ, бура и иное препятствіе его не задержитъ, нетолько усиѣетъ своевременно прибыть къ мѣсту назначенія, но и возвести пеобходимѣйшія полевыя укрѣпленія.

§ 18. Спѣшное возведеніе фортификаціонныхъ сооруженій для прикрытія обратной посадки войскъ. Въ четвертомъ § первой главы выяснены условія, которымъ должно удовлетворять мѣсто высадки; очевидно, что и мѣсто обратной посадки должно удовлетворять тёмъ же условіямъ, т. е. оюнь флота должент командовать имт; что наилучше достижимо въ томъ случав, когда избранный пунктъ имветъ форму полуострова, соединяющагося съ материкомъ узкимъ перешейкомъ. Но п въ худшемъ случав, т. е. когда берегъ имветъ вогнутое очертаніе, дальнобойность судовыхъ орудій можетъ парализировать невыгоды береговаго очертанія: расположивъ свои суда у входныхъ мысовъ, адмиралъ будетъ командовать флангами позицін. Затьмъ, если дорога, ведущая изъ внутренности страны къ пункту посадки, приближается мъстами къ морскому берегу, то и въ последнихъ противникъ можетъ быть останавливаемъ огнемъ судовой артиллеріи. Наконецъ, берегъ можетъ им'єть бухточки, откуда видны движенія противника и откуда можно дъйствовать по немъ навъснымъ огнемъ.

Независимо вышеупомянутой, собственно судовой помощи, адмираль должень и на берегу приготовить все что можно для лучшей обороны позицін. Возьмемь для примѣра худшій случай, т. е. берегь, имѣющій вогнутое очертаніе и предполо-

жимъ, что въ распоряжении адмирала только два дня. Спрашивается, какъ наилучше воспользоваться этимъ срокомъ?

Укръпленный лагерь, который мы вынуждены были покинуть, охранялся бригадою, состоящею приблизительно изъ четырехъ батальоновъ. Тамъ были, кромъ того: слабосильные, легко раненые, выздоравливающіе, которые всѣ могутъ нести кржностную артиллерійскую службу; затёмъ, тамъ имёлся взводъ саперовъ и рота артиллеристовъ. Всй эти люди будутъ доставлены въ вновь избранный пункъ. Допустимъ, однако, что пачальникъ экспедиціи, вынужденный прибъгнуть къ крайнимъ мфрамъ, вызвалъ пфхотную бригаду въ дфиствующій отрядъ. Въ такомъ случав адмиралъ можетъ выслать на работы дессантныя партін (около 1200 челов'якъ); если же флоту пе угрожаетъ противникъ со стороны моря, то усилить ихъ отрядомъ изъ различныхъ судовыхъ мастеровыхъ. Короче, въ общемъ можно расчитывать на 1500 рабочихъ. Спрашивается, что можно сдёлать съ этимъ персоналомъ въ два дня, подъ условіемъ обилія инструментовъ, доставленныхъ изъ брошенпаго укрѣпленнаго лагеря? 1500 работниковъ могутъ, среднимъ числомъ, вырыть въ часъ времени около 850 саженъ траншейныхъ оконовъ или закрыть посифшной профили (болфе сильной профили, чёмъ у траншейнаго окола) около 47 саженъ. Для постройки редуга нужно 6 часовъ времени: профиль его подобна профили посившнаго закрытія, а протяжепіе липін огня около 140 сажень. Такіе редуты располагаются обыкновенно на исходящихъ углахъ и, во всякомъ случаъ, на объихъ оконечностяхъ оборонительной линіи, которой фланги они лоджны защищать.

Что касается постройки батарей, то отрядь въ 20 человъть рабочихь можеть построить таковую только для трехъ орудій и то въ продоженіи 7 часовъ времени. Орудія могуть быть поставлены на  $1-1^{1}/_{2}$  фута ниже горизонта земли; на каждое орудіе нужно считать, примѣрно, отъ  $2^{1}/_{2}$  до 3 саженъ протяженія линіи огня; а высоту бруствера—около  $2^{1}/_{2}$  футь (зависить отъ типа лафетовъ). Приведенныя данныя показывають, что 1500 рабочихь въ два дня ностроять;

- 1) Три редута, изъ которыхъ одинъ въ центрѣ линіи и два на окопечностяхъ оборонительной линіи. Они могутъ имѣть открытую горжу, такъ какъ съ этой стороны они прикрываются огнемъ флота. Въ ихъ исходящихъ углахъ могутъ быть построены барбеты съ илатформами для полевыхъ орудій и для ввоза орудій аннарели. Профиль редутовъ будетъ спѣшная.
- 2) Нѣкоторое число углубленныхъ батарей, снабженныхъ эполементами. Каждая батарея на 3 орудія будетъ возводиться отдѣленіемъ въ 20 рабочихъ. Если будетъ время, то слѣдуетъ устроить закрытія и для полевыхъ орудій дѣйствующаго отряда.

Съ цёлью прикрыть отступленіе, первыя прибывнія орудія тотчасъ же открывають огонь по непріятелю. Не следуеть пренебрегать естественными мъстными закрытіями въ случать недостатка искуственныхъ закрытій....; земляная насынь, ровъ, даже стъна могутъ служить для артиллеріи хорошимъ закрытіемъ. Приведемъ прим'єръ: 18-го августа 1870 г., въ  $4^{1}/_{2}$  часа пополудии, четыре прусскія батарен вышли изъ Гравелатскаго дефиле, чтобы занять позицію на высотахъ у Saint-Hubert; он' должны обстрыливать нашь (французскій) спльно укрѣпленный лѣвый флангъ у Point-du-jour. Одна изъ этихъ четырехъ батарей, а именио, конная батарея кавалерійской дивизін Гартмана, расположилась въ садахъ позади небольшой стънки, «благодаря этому импровизпрованному брустверу, она удержала свою позицію безъ особенно чувствительныхъ потерь» (\*); остальныя три батареи были сбиты въ нъсколько мгновеній.

Вернемся къ нашимъ оборонительнымъ работамъ: на постройку редутовъ и батарей уйдетъ, безъ сомнѣнія, весь первый день. Во второй день батарен получатъ такую профиль (чертежъ 10).

3) Въ центрѣ позицін—линію отдъльных укрыпленій поспѣшной профили, которыя будутъ прикрывать собою главные выходы и служить связью между отдѣльными углубленными

<sup>(\*)</sup> Ferdinand Lecomte, Guerre franco-allemande, tome II.

батареями (черт. 11 и 12). Для этого будеть достаточно имѣть линію огня протяженіемь оть 235 до 280 саж. Такимъ черт. 10.



Профиль углубленной батареи.

образомъ при помощи этихъ редутовъ, батарей и отдѣльныхъ укрѣпленій мы будемъ имѣть прочное ядро для обороны.

Ровикь Росикь Росикь Иланъ ложемента.

4) Наконецъ въ продолжение 4 часовъ мы можемъ впереди этого центральнаго ядра постронть линію траншейныхъ оконовъ на протяженіи около 6—7 в.


Это будеть передовая оборонительная липія, которую мы займемь всею имѣющеюся у насъ въ распоряженін пѣхотою десантныя роты, вооруженныя своими магазинными ружьями, принесуть здѣсь большую пользу.

Если можно будеть располагать еще нѣсколькими часами времени, то слѣдуеть усовершенствовать эти постройки. Для




Профиль носпѣшнаго укрѣнленія.

этого вырывають впереди линін ровики для стр'єлковъ; насыпають траверсы на батареяхъ, подверженныхъ боковому огню, и по редюнту въ каждомъ редутѣ; для обстрѣливанія дорогъ перекрестнымъ огнемъ, по обѣнмъ сторонамъ ихъ, строятъ реданы на линіи траншейныхъ оконовъ; наконецъ фланги оборонительной линіи усиливаютъ длинными крыльями съ



Черт. 13. Профиль траншейнаго окола для пёхоты.

выдвинутыми впередъ крайними редутами. Если имжется въ распоряжении ижсколько картечницъ, то мъсто для нихъ найдется въ батареяхъ или на линіи посившныхъ укръпленій; опъ въ сущности представляютъ позиціонныя орудія (превосходное оружіе для обстръливанія оборонительныхъ линій и, въ чемъ заключалась наша ошибка въ 1870 году) для дъйствія совмъстно съ полевыми орудіями. Можетъ быть окажется



черт. 14. Профиль ровика для стрѣлковъ.


возможнымъ расположить морскія нушки-револьверы на постоянномъ и надлежащимъ образомъ, обезпеченномъ пунктѣ; это—пеоцѣпимое орудіе по его дальности, мѣткости и по баллистическимъ свойствамъ его спарядовъ (черт. 13 и 14).

Для лучшей обороны подступовъ къ нозицін слѣдовало-бы конечно произвести еще нѣкоторыя другія работы, но недостатокъ времени и рукъ вынуждаеть отказаться отъ пихъ....

Впрочемъ нѣкоторую помощь въ этомъ отношеніи могутъ принести передовыя части отступающей армін, въ числѣ которыхъ будутъ безъ сомнѣнія и саперы, такъ какъ въ арріергардѣ отступающаго они едва ли полезны. Напомнимъ, наконецъ, о нѣкоторыхъ добавочныхъ мѣропріятіяхъ, которыя полезны и даже необходимы; а именно: о заготовкѣ фашинъ и кольевъ (послѣднее для внѣшней ограды), объ обращеніи, гдѣ возможно, зданій въ блокгаузы и колокольныхъ башенъ въ помѣщенія для стрѣлковъ, о заложеніи минъ подъ рѣчные мосты и переправы черезъ болота внѣ крѣпости, объ устройствѣ мостовъ и другихъ переправъ въ предѣлахъ крѣпости и пр.

§ 19. Отступленіе дессантной арміи въ укрѣпленіе и бой для обезпеченія обратной посадки. Въ предъидущемъ § указаны оборонительныя работы, которыя могутъ быть выполнены въ два дня для укрѣпленія площади, приблизительно въ 450 десятинъ. Едва эти работы будутъ закончены, какъ покажется авангардъ (конечно слабый) отступающаго,—его раненые и больные. Послѣдніе пемедленно перевозятся на госинтальныя суда, авангардъ занимаетъ укрѣпленіе, а лазаретныя линейки оставляются пока на береку на случай перевозки раненыхъ.

За пеимѣніемъ распоряженій главнокомандующаго, адмиралъ дъйствуетъ по своему усмотрънію и, сообразуясь съ ходомъ дъла, посившностью отступленія, состояніемъ войска и со всѣми другими условіями, рѣшаетъ: слѣдуетъ ли пемедленно неревести повозки на суда или приберечь всъ средства для пріема войскъ. Саперную часть, которая непрем'вню будеть въ авангардъ, онъ употребляетъ для окончанія фортификаціонныхъ работъ. Между тёмъ подойдуть другія войска и главнокомандующій принимаеть на себя дальнейшія распоряженія: указываеть предметы, подлежащіе пемедленной погрузкъ; окончательно организуетъ оборону, употребляя въ дъло и нъкоторыя полевыя батарен и посылаетъ послъднія приказанія начальнику арріергарда, указывая ему пути сл'єдованія и время прекращенія боя или демаскированія укръпленнаго лагеря. П'ехота вступаеть въ лагерь съ одной стороны, кавалерія съ другой; главный и лучшій путь предоставляется артиллеріи и повозкамъ. Если въ арріергард'є исполнены съ быстротою вс'є полученныя имъ приказанія, то авангардъ



преслѣдующій будеть разстроень внезапнымь огнемь укрѣпленій лагеря и вынуждень остановиться. Этимъ моментомъ

смущенія противника можно воспользоваться, чтобы атаковать его съ отдохнувшими войсками и кавалеріей и отбросить; а затѣмъ—разрушить или испортить всѣ подступы и дать своимъ отдохнуть и пообѣдать.

Главнокомандующій должень быть, однако, готовымь къ стремительной атак'я его позиціи, какъ только подойдуть главныя силы противника, за движеніями котораго наблюдають и съ судовыхъ рангоутовъ и посредствомъ кавалерійскихъ разъ'вздовъ (\*).

Результать атаки можеть быть двоякій: или пепріятель будеть отбить (\*\*) или онь овладжеть лагеремь. Послъднее менье въроятно, но возможно (\*\*\*); поэтому въ теченіи боя, у берега должно находиться большое число паровыхъ катеровъ, шаландъ, шлюнокъ и судовъ небольшаго углубленія, раздѣленныхъ на группы, дѣйствующія при катастрофѣ самостоятельно. Въ послѣднемъ случаѣ, какъ только начальникъ группы усмотритъ, что его суда достаточно полны отступающими или вѣрнѣе спасающимися, онъ немедленно и съ величайшею поспѣшностію отваливаетъ отъ берега и уходитъ къ флоту. Допустимъ, однако, что первая атака отбита. Необходимо воспользоваться временемъ сбора противника для вторичнаго штурма и спѣшно готовиться къ возвращенію на суда. Эти приготовленія были уже начаты во время боя; теперь они усиливаются и ускоряются. Главнокомандующій даетъ общія

<sup>(\*)</sup> Для войскъ неразстреенныхъ и еще бодрыхъ укрѣпленный лагерь представляеть собою удовлетворительное убѣжище, но въ обратномъ случаѣ требуется хорошо укрѣпленное мѣсто.

<sup>(\*\*)</sup> Когда возможно, флоть дѣйствуеть по наступающему противнику навѣсно. Въ 1871 году корветь «Armide» разсѣяль навѣснымь отнемь арабскій лагерь, укрывшійся въ горахъ; а въ 1881 году, во время Туннсской экспедицін, авизо Voltiger за  $5^1/_2$  версть безпокомль своими снарядами непріятеля, дѣйствовавшаго противъ колонив Corriad'а.

<sup>(\*\*\*)</sup> Въ іюль 1799 года въ Абукирь высадилось 15,000 турокъ. Они немедленно овладъли кръпостцой, которая защищала полуостровъ и возвели на перешейкъ полевыя укръпленія. Несмотря на упорное сопротивленіе турокъ несмотря на огонь канонерокъ, который на нъкоторое время остановиль Мюрата, укръпленный лагерь быль взять штурмомъ; весьма пемногіе изъ турокъ усиъли спастись на шлюнкахъ, а около 12000 было убито или утопуло.

указанія на счеть грузовь, подлежащихь отправкѣ (\*) и вмъстъ съ тъмъ принимаетъ мъры къ скрытію отъ непріятеля въ теченін дня своихъ приготовленій и съ этою цілью исправляетъ поврежденія укрѣпленій. Съ наступленіемъ ночи зажигаются бивуачные огни, чтобы поддержать въ непріятелъ увъренность объ отсутствии намърения покинуть батареи и, если главнокомандующій признаеть необходимымъ ночью же оставлять берегь, то делаеть соответствующія распоряженія. Особенно избътается всякій шумъ; колеса орудій и повозокъ, если нужно, обвертываются. Вившиня укрвиленія занимаются въ это время дессантными партіями п морскою п'єхотою, какъ болъе опытными въ посадкахъ на шлюпки и высадкахъ. Съ разсвётомъ непріятель замётить свою ошибку и всё свои силы направить безъ сомитнія на немедленное овладтніе укрѣпленнымъ лагеремъ. Продолжать сопротивленіе безполезно и когда последній солдать пехоты будеть въ шлюпке, начальникъ дессанта даетъ сигналъ отступленія, которое должно совершиться въ полномъ порядкъ, отбивая атаки противника. Въ послъдній моментъ крайніе въ линіи катера и барказы и малыя суда дають залит изъ своихъ картечницъ, очищаютъ берегь отъ наступающаго непріятеля и тімь доставляють дессантнымъ партіямъ нёсколько моментовъ свободы для перехода въ шлюпки и для болже спокойнаго отваливанія отъ берега. Само собою разумъется, что и флотъ прикрываетъ, по возможности, своимъ огнемъ отступление дессантныхъ партій,

Въ случав, только что описанномъ, невозможно обойтись безъ потерь, останутся повозки, потерявшія кучеровъ; лошади безъ всадниковъ; орудія, застрявшія въ болотв и т. н. Но въ этихъ небольшихъ потеряхъ легко утвшиться. Иное двло, если личныя силы экспедиціи разстроились, деморализировались во время отступленія. Въ последнемъ случав главнокомандующему остается: дать войскамъ возможность какъ можно скорве отправиться на суда, а линію укрвиленій запять на корот-

<sup>(\*)</sup> Сначала перевозятся тяжести, потомъ свободная артиллерія, потомъ кавалерія.

кое время дессантными партіями и тѣми немногими частями, которыя не утратили порядка и энергіи. Въ подобномъ несчастномъ случаѣ можно думать только о спасеніи людей: обозъ долженъ быть брошенъ и поломанъ, орудія повреждены, лошади брошены или убиты..... Тяжелое предположеніе, котораго нельзя, однако, не дѣлать, —котораго нельзя не имѣть въ виду!

## ГЛАВА IV.

## 

§ 20. **Общія замѣчанія.** Переправы черезъ большія рѣки, проливы и вообще черезъ узкія водяныя пространства чрезвычайно сходны съ морскими высадками.

По Жомини (Tableau analytique chap. II art. 10) усивхъ рвч-

ныхъ переправъ обусловливается следующимъ:

1) «Необходимо держать пепріятеля въ заблужденіи относительно пункта переправы, дабы опъ не собраль средствъ сопротивленія. Въ этихъ видахъ прибѣгаютъ, кромѣ стратегическихъ демонстрацій, къ ложнымъ атакамъ въ сосѣднихъ мѣстностяхъ и тѣмъ стараются разсѣять средства противника».

Это условіе или требованіе очень напоминаетъ намъ тѣ демонстраціи, о необходимости которыхъ мы говорили въ первой главѣ и тѣ тактическія диверсіи, о которыхъ говорено во второй главѣ.

<sup>(\*)</sup> Источники: Correspondance de Napoleon I. Passages des cours d'eau, par Thival.—La marine ou Siège de Paris, par l'amiral de la Roneière le Naury,—Les Dernières Campagnes d'Alexandre, par l'amiral Jurien de la Gravière.—La Guerre d'Oriant, par ontacticien.—Histoire de la guerre civile en Amerique, par le comte de Paris.—Précis de la guerre des Etats-Unis, par le lieutenant-colonel de Coynart. — Manuels speciaux: Revue maritime (articles de M. M. Chaband-Arnaulte et Chardonneau), Revue d'artillerie, Spectateur militaire в другія.

2) «Необходимо сдёлать все возможное для обезпеченія постройки мостовь и для этого на противоположный берегъ перевести на лодкахъ нёкоторую часть войскъ и отнять у противника всё тё прибрежные пункты, изъ которыхъ онъ можетъ вредить работамъ».

Это условіе напоминаеть задачу авангарда въ морскомъ дессантъ.

3) «Возведеніе сильных» батарей полезпо не только для очищенія непріятельскаго берега, но и для того, чтобы заставить молчать ту артиллерію, которую непріятель выставиль бы для противодѣйствія возведенію мостовъ. Съ этой точки зрѣнія очень важно, чтобы нашъ берегъ командоваль непріятельскимъ».

Въ морскихъ высадкахъ эту роль играетъ судовая артиллерія, которой сила и подвижность даютъ командованіе берегомъ.

4) «Близость къ непріятельскому берегу большаго острова очень выгодна для наступающаго; точно также близость притока дасть ему возможность скрытно заготовить суда и весь необходимый матеріаль».

Мы указывали на пользу (для наступающаго) острова близъ мъста морской высадки.

5) «Полезно выбрать для переправы такое мѣсто, гдѣ рѣка изгибаясь образуеть мысъ, дабы свои батареи могли дѣйствовать по противнику, еще подступающему къ мысу и тѣмъ обезпечивать занятіе послѣдняго».

Совершенно то же, что было сказано о преимуществахъ для морскихъ высадокъ полуостровнаго очертанія берега.

6) «Пупкты, избранные для наводки мостовъ, должны на объихъ сторонахъ упираться въ хорошія дороги и въ не крутые берега».

Въ трактатъ о морскихъ высадкахъ мы тоже указывали на это условіе.

Такимъ образомъ переправа черезъ рѣки и проливы—неболѣе, какъ частный случай, — видъ высадки (\*) и намъ

<sup>(\*)</sup> Отождествленіе рѣчных переправь и морскихь высадокь дѣлается авторомь сь видимыми натяжками: но это не важно, потому что въ отождествленіи нѣть падобности для сущности изложенія.

Березинъ.

нетрудно будеть доказать: что если глубина водъ не менѣе 7—9 футъ, то участіе въ операціи паровыхъ катеровъ будеть полезно; что содѣйствіе военной флотиліи нетолько драгоцѣино, но даже необходимо при переправахъ черезъ такія большія рѣки, какъ Рейнъ, Рона, Дупай, Нилъ (\*), Нигера и многія другія и что, наконецъ, содѣйствіе моряковъ, которымъ такъ широко пользовался Наполеонъ І во время своихъ войнъ, полезно и при переправахъ черезъ меньшія, но глубокія рѣки.

Сдъланное замъчание не должно быть понимаемо въ смыслъ какого либо умаленія знаній и достопиствъ саперныхъ частей; его должно принимать только за указаніе, что, когда превратности продолжительной войны разстроять или ослабять или отвлекуть въ сторону саперныя войска, то моряки могуть замънить ихъ въ указываемыхъ случаяхъ, -- могутъ принести армін на судоходной рѣкѣ слѣдующую помощь: ихъ паровые катера, вооруженные небольшими орудіями, могуть быть посланы для опознанія м'ястностей, удобн'яйших для устройства переправъ; по избраніи посл'єднихъ, они могутъ производить диверсін, о которыхъ говорится въ первомъ положенін Жомини; въ началѣ постройки моста суда флотилін могутъ доставить на непріятельскій берегь ту часть армін, которая будеть назначена для обезпеченія работь; если флотилія многочисленна, то она можетъ изъ собственнаго судоваго состава сформировать дессантный отрядь; что касается батарей, предназначенныхъ для защиты переправы, то они найдутъ сильпую поддержку въ подвижной и дальнобойной судовой артиллерін; наконецъ, содъйствіе флотиліи становится безусловною необходимостію, если непріятель имфетъ таковую и если последняя назначена имъ противодъйствовать постройкъ мостовъ. Когда, затёмъ, мосты будутъ наведены и армія переправится на другой берегъ, на флотиліи будеть лежать обязанность ихъ охраны отъ всёхъ покушеній непріятеля.

Указавъ въ общихъ чертахъ на роль флота въ разсматриваемыхъ операціяхъ, считаю не безполезнымъ, предварительно

<sup>(\*)</sup> Действія нильской флотилін 1798—1799 года весьма поучительны.

описанія подробностей, сдёлать очеркъ тёмъ средствамъ, которыя войсками употребляются для переправы черезъ реки.


\$ 21. Средства, употребляемые войсками для переправы черезъ рѣки. Построеніе мостовъ. Для переправы черезъ рѣки можно пользоваться слѣдующими способами или средствами: переправой во бродо или вплавь; переправой на паромахо или самолетахо, которая пригодна лишь для малыхъ частей, переправой на судахо и лодкахо, которая пригодна для сравнительно небольшихъ отрядовъ и употребляется по преимуществу при переправъ черезъ узкія морскія воды — и переправой по военнымо мостамо разпообразнаго устройства: на понтонахъ или судахь, на сваяхъ, на каменныхъ или желъзныхъ устояхъ (плохо разрушенныхъ противникомъ), на козлахъ, бревенчатыхъ плотахъ, бочкахъ, желъзныхъ цилиндрахъ, на турахъ и пр.

Изъ всѣхъ этихъ способовъ мы скажемъ съ большею подробностію только объ устройствѣ понтонныхъ или судовыхъ мостовъ.

Мосты на судахъ наводятся четырьмя различными способами: по одному судну, паромами, частями и поворотомъ цѣлаго моста; но составныя строительныя части всегда одни и тѣ же.

1) Судно или понтоно (чертежи 16, 17 и 18). Понтонъ есть плоскодонное судно съ наклонными бортовыми стѣнками. Длина его 30,83 фут., ширина между бортовыми стѣнками вверху 5,87 ф., внизу 4,37 ф., средняя высота 2,56 ф., а оконечности понтона имѣютъ нѣсколько большую; передняя или посовая часть понтона уже задней. Понтоны дѣлаются изъ сосны, за исключеніемъ битинговъ (аа) и ихъ крѣпленій, которые изъ дуба; снаружи понтона имѣется 4 бортовыхъ кольца (бббб) для привязыванія его къ фурѣ или повозкѣ; внутри—10 крючьевъ (вв) для закрѣпленія мостовыхъ переводинъ на бортахъ понтона. Четыре вращающихся стойки (д) внутри понтона служатъ для помѣщенія на пихъ продольныхъ скамеекъ во время переправы войскъ на понтонахъ: въ этомъ случаѣ на каждое судно полагается по 25 пѣхотинцевъ, не считая эки-

пажа судна, состоящаго изъ 5 человѣкъ и въ томъ числѣ одинъ рулевой. Понтонъ имѣетъ 4 боковыхъ весла и одно заднее, служащее рулемъ; кромѣ того, къ снаряженію понтона



принадлежить желёзный якорь вёсомъ 39,65 пуд. (штокъ желёзный, общая длина якоря 5,31 фут.) и якорный канатъ. Въ поитонномъ пареё имёются, такъ называемые, якорпые ящики и корзины, которые будучи наполнены камнями, гра-

віемъ и т. п., могутъ до нѣкоторой степени замѣнять якоря; для отысканія и вытаскиванія затерянныхъ якорей имѣются кошки. Вѣсъ понтона 36,5 пуда, подъемная сила, соотвѣтствующая углубленію въ 2,33 фута, равна 463 пудамъ.

2) Лодка (nacelle). Это судно легче понтона и назначается служить при наводић, и для перевздовь, по водв. Лодка устроена, какъ и понтонъ, но имѣетъ слѣдующіе размѣры: длина 29,78 фут., ширина 5,15—4,26 фута, высота 1,64 фута

(носовыя части приподняты), въсъ 27,45 пудовъ.


- 3) Переводины (poutrelles ou longuerines). Деревянные брусья 0,38 фут. квадр. толщины и 26,24 фут. длины, имъющіе два перпендикулярныхъ между собою отверстія, проделанныхъ въ 2,81 фут. отъ концевъ; ихъ, въ числъ 5, кладутъ поперекъ понтоновъ на такъ называемые устои; каждая изъ переводинъ лежить на двухъ понтонахъ и следовательно на четырехъ бортахъ (\*). Переводины скръпляются между собою и въ свою очередь прикрапляются къ внутреннимъ крючьямъ понтоновъ стропами (найтовами). Разстояніе, образующееся при этомъ между осями (килями) понтоновъ, равняется 19,68 фут., а между бортами—14,10 фут. Переводины для спуска или схода съ моста кладутъ однимъ концомъ на первый понтонъ, а другимъ упираютъ въ берегъ; длина ихъ 20,66 фут.; на берегу они прикрѣпляются къ береговому лежню (corps mort), состоящему изъ деревяннаго бруса въ 0,51 фут. квадрат. толщины и въ 13,14 ф. длины, который прочно утверждается 4-мя или 6-ю кольями перпендикулярно направленію переводинъ, которыя къ нему прикръпляются съ помощью 5 имъющихся на немъ крючьевъ. Ниже, говоря о паромахъ, мы увидимъ употребленіе вспомогательной переводины (fausse poutrelle), им'ющей только 6,56 фут. длины.
- 4) Настилочныя доски (madriers ou traverses). Толстыя доски, которыя составляють настилку моста; длина ихъ 12,79 фут., ширина 1,06 фут. и толщина 0,128 фут. Для укрѣпленія настилки кладуть сверхъ настилочныхъ досокъ противъ крайнихъ переводинъ особые бруски, называемые пожиличами,

<sup>(\*)</sup> Исключая тахъ случаевъ, гда не требуется наибольшей прочности.

которые въ каждомъ пролетъ, скръпляются съ лежащею подъ инмъ переводиною (\*).

5) Разводные канаты (traversières). Эти тросы соединяють носовые и кормовые битинги двухъ сосѣднихъ понтоновъ и служатъ для маневрированій. Когда скорость теченія рѣки превышаетъ 4,90 фут. въ секунду, то каждому понтону слѣдуетъ имѣть якорь, брошенный приблизительно на 196 фут.

Черт. 19.



вверхъ по рѣкѣ; при скорости теченія менѣе 490 фут. въ секунду—одинъ, два, три и даже четыре понтона могутъ стоять на одномъ якорѣ. Необходимо имѣть якоря и съ верховой и съ низовой сторонъ.


Немногихъ выше предложенныхъ объясненій относительно принадлежностей понтонныхъ мостовъ, я полагаю достаточнымъ для того, чтобы нонять весь ходъ дъйствій.

При первомъ способѣ наводки моста, т. е. послыдовательно по одному понтону, каждый изъ поитоновъ поочередно вводится въ мостовую линію, утверждается съ помощью своего якорнаго и разводныхъ канатовъ, затѣмъ укладываются переводины и настилочныя доски.

Втерой способь, т. е. наводка моста паромами (чертежь 20), нѣсколько сложнѣе; при этомъ у берега устранваются отдѣльные помосты на двухъ или трехъ понтонахъ, и каждый изътакихъ наромовъ ставится затѣмъ на якорь, противъ своего мѣста въ линіи моста и спускается. При соединеніи паромовъ концы переводинъ соединяются, при чемъ крайнія настилоч-

<sup>(\*)</sup> На прилагаемомъ чертеж $\bar{x}$  показано кр $\bar{x}$ иленіе, принятое у насъ: a, переводина,  $\sigma$   $\sigma$  настилка, g g пожимина.

ныя доски выравниваются и прибиваются къ особеннымъ переводинамъ. Преимущество этого способа заключается въ томъ, что наромы соединяются между собою только съ помощью вспомогательныхъ переводинъ гораздо болѣе удобныхъ (вмѣсто 26 ф.—6 ф.), чѣмъ обыкповенныя. Желѣзныя обоймы прочно соединяютъ между собою переводины, настилочныя доски и вспомогательныя переводины; что не препятствуетъ, впрочемъ, быстрому осгобожденю парома отъ сосѣднихъ, который затѣмъ спускается внизъ и заводится за мостъ. Этотъ маневръ назы-




вается выводомъ парома и дѣлается для того, чтобы пропускать различные плавучіе предметы, которые непріятель спускаетъ по теченію съ цѣлью разрушенія моста. По минованіи опасности паромы опять вводятся въ мостовую линію при помощи верховыхъ и низовыхъ якорныхъ и разводныхъ канатовъ, соединяются съ мостами вспомогательными переводинами и скрѣпляются обоймами. Другое преимущество паромовъ состоитъ въ томъ, что ихъ можно строить значительно выше моста, въ мѣстѣ скрытомъ отъ взоровъ непріятеля и за-

тъмъ уже вводить въ мостовую линію; а такъ какъ соединенія этихъ паромовъ производится быстръе наводки моста по одному понтону, то придется и подъ огнемъ пепріятеля быть значительно менъе времени.

Третій способь, т. е. наводка моста частями, имѣетъ только ту выгоду, что эти части, какъ и паромы, могутъ стропться скрытно отъ непріятельскаго огня, особенно—если выше мѣста, выбраннаго для моста, можно вполнѣ располагатъ рукавомъ или притокомъ рѣки. Въ этой системѣ суда располагаются и соединяются также, какъ и при наводкѣ моста по одному судну, а потому нѣтъ возможности употреблять вспомогательныя переводины, а слѣдовательно нельзя выводитъ и вводитъ части моста, какъ это дѣлается съ паромами. Поэтому этотъ третій способъ менѣе употребителенъ, хотя надо признать, что при наводкѣ моста паромами требуется больше судовъ.


Черт. 21.



Наконецъ четвертый способъ, т. е. наводка моста поворотом (черт. 21), есть безусловно самый быстрый, но и самый трудный. При этомъ весь мость строится заблаговременно вдоль берега, выше того мъста, на коемъ долженъ находиться; а для наводки его поворачивають около берега, къ которому онъ крѣпко привязанъ вспомогательными канатами. Во время вращенія всей системы, съ каждаго судна бросають якоря на извъстныя мъста и посредствомъ якорныхъ канатовъ останавливаютъ движеніе, мость станеть на свое мъсто; потомъ устраиваютъ спускъ къ мосту и пристань. Изъ этого бъглаго объясненія видно, что подобная наводка весьма затруднительна и требуеть большой

точности движеній. Этотъ способъ наводки быль въ первый разъ примѣненъ въ 1809 году (4 Іюпя) во время переправы черезъ Дунай армін, которая сражалась при Ваграмѣ.

Обратный же маневръ, т. е. разводка моста, затруднителенъ гораздо менъе (такъ какъ нътъ необходимости, чтобы суда направлялись къ берегу въ строгомъ порядкъ); такая разводка была употреблена еще въ 1743 году при Декендорфъ на Дунаъ съ мостомъ длиною въ 1213 футъ.



На незначительной глубинѣ, отмеляхъ, у береговъ, гдѣ по мелководью нельзя установить понтоновъ, употребляются


козлы (чертежь 22) о двухъ погахъ, которые своими инжними ваостренными концами входятъ въ подушки или шпоры, верхніе же концы козловыхъ погъ пропускаются въ сквозныя гиѣзда толстой перекладины, которая удерживается на желаемой высотѣ двумя цѣнями; на перекладину кладутся переводины съ накладками на концахъ и замками. Двуногіе козлы устанавливаются легко съ помощью лодки пли еще легче людьми, стоящими въ водѣ, если время года то позволяетъ. Въ случаѣ педостатка понтоновъ и при малой глубинѣ можно ставить по всей длинѣ моста поочередно—козлы и понтоны; размѣры пролета въ этомъ случаѣ уменьшаются до 15,74 фут., а у береговъ между двумя козлами—до 18,04 фут. Двуногіе козлы составляютъ часть понтоннаго парка.

За неимѣніемъ понтоннаго парка можно устранвать мосты на обыкновенныхъ судахъ и лодкахъ, и руководствоваться тѣми же правилами, какъ при наводкѣ понтонныхъ мостовъ. При этомъ слѣдуетъ однако озоботиться, чтобы нѣкоторыми приспособленіями устранять неудобства, происходящія отъ разнообразія судовъ по формамъ и по вмѣстимости; такъ напримѣръ: на суда съ низкими бортовыми стѣпками можно ставить двуногіе козлы; суда лучшаго образованія и большей подъемной силы, а слѣдовательно, допускающіе большіе пролеты, слѣдуетъ располагать по серединѣ рѣки и пр.

Мосты на козлахъ (четырехногихъ). Эти мосты строятся только на ръкахъ съ тихимъ теченіемъ, глубина которыхъ не превышаетъ 8,20 фут.; они менъе прочиы, чъмъ предъидущіе, особенно при иловатомъ и измъняющемся днъ; но они выгодны тъмъ, что скоро изготовляются и не требуютъ, такъ сказать, спеціальнаго матеріала. Такъ генералу Еblé и его храбрымъ понтоперамъ достаточно было полевой кузницы, иъкотораго количества желъза и обыкновеннаго размъра деревьевъ, чтобы устроить и починить мостъ на р. Березина. Теорія указываетъ различные способы установки козелъ, по на практикъ наиболъве върнымъ оказывается способъ установки козелъ людьми въ водъ, если только глубина позволяетъ. Такъ ледоходъ на Березинъ пе остановилъ преданныхъ людей, въ которыхъ гепералъ Eblé умълъ поддержать мужество; немногіе изъ нихъ

пережили страданія: но, благодаря ихъ самоотверженію, остатки великой арміи избъгли соединенія трехъ русскихъ армій. Вотъ обыкновенная форма и размъры четырехножныхъ козель, которые строятся всегда на мъстъ: перекладина въ 14,76 ф. длины, 0,68 ф. квадратной толщины; 4 ноги или стойки коихъ длина ихъ зависитъ отъ желаемой высоты козелъ (отъ 6,56 ф. до 13,20 ф.) и 0,44 квадрати. толщины; два поперечные бруска соединяютъ ноги между собою, четыре стропильныя ноги или связки соединяютъ каждую изъ ногъ съ перекладиною (чертежъ 23). Величина пролета въ мостахъ изъ

Черт. 23.



козель отъ 13,12 ф. до 16,40 ф. Переводины здъсь прибиваются гвоздями (clameaudées) къ перекладинъ, а не привязываются. Пожилинье настилки производится также, какъ и при устройствъ моста на судахъ. Если глубина достигаетъ 6,56 ф., то, чтобы удержать на мъстъ козлы, ихъ укръпляютъ верховыми якорями, какъ суда.

Мосты на плотахъ. Плоты изт бревент. Вотъ еще система, не требующая никакого спеціальнаго матеріала. Простѣйшій видъ ея часто встрѣчается на рѣкахъ и вдоль береговъ. Наполеонъ вспомнилъ о ней, когда ему пришлось исправлять поврежденія въ его понтонныхъ паркахъ во время половодья Дуная: «я тѣмъ болѣе имѣю основанія думать, писалъ онъ, что плоты будутъ здѣсь пригодны, что въ кампанію 1740 г.

графъ Саксонскій, построиль два моста на илотахъ при Линцѣ» (\*).

Устоями служать при этомъ плоты изъ бревенъ или изъ деревьевь, которые должны имъть не менъе 29,36 фут. длины. Ширина ихъ, завися отъ быстроты теченія бываеть отъ 13,12 фута до 16,40 ф. До устройства помоста, надо тщательно опредёлить центръ тяжести плота и во всякомъ случай собирать плоть следуеть на воде, где бревна будуть въ положеніп равнов'єсія. Для уменьшенія сопротивленія теченію концы деревьевъ плота, обращенные къ верховью ріки, снизу сріззываются, а самыя деревья въ головъ плота располагаются исходящимъ угломъ. На плоту утверждаются 4 перекладины на равномъ разстоянін другъ отъ друга; на двухъ среднихъ изъ нихъ (между которыми находится центръ тяжести плота) располагаются три упора по направленію деревьевъ плота: одинъ соотвътственно среднему дереву, а два другихъ крайнимъ. На упорахъ устранваютъ настилку. Всв плоты должны быть утверждены съ верховой и низовой сторонъ якорями-Величина пролетовъ, имѣя вообще отъ 16,40 ф. до 19,68 ф., изменяется въ зависимости отъ подъемной силы илотовъ: такъ плотъ изъ 13 деревьевъ, каждое длиное 45,92 ф. и въ діаметръ на концахъ отъ 0,86 ф. до 1,22 ф., имъетъ приблизительно подъемную силу въ 408,68 пуда; если же вычесть въсъ настилки (около 183 пуд.), то подъемная сила моста получится 225,7 пуда. Въсъ настилки значителенъ вслъдствіе размѣровъ переводовъ и упоровъ (\*\*).

Илоты изт бочект. Для нихъ устранвается рама изъ 4 переводинъ и 4 перекладинъ, сообразуясь съ размѣрами имѣющихся бочекъ; которыя ставятъ (тщательно законопативъ и очками вверхъ) въ боковыя клѣтки рамы, привязываютъ къ послѣдней и затѣмъ устранваютъ настилку также, какъ,

<sup>(\*)</sup> Переписка Наполеона. Эберсдорфъ. 25 Мал, 1809 г., Генералу Сонжи. (\*\*) Надо имёть въ виду увеличеніе вѣса деревьевъ сообразно съ продолжительностію ихъ погруженія. Считаю полезнымъ упомянуть здѣсь, что вѣсъ вооруженнаго и снаряженнаго (въ полной походной амуниціи) человѣка принимается за 4,87 пуд., вѣсъ лошади 33,55 п.; что одниъ человѣкъ занимаетъ 3,4 квадр. фут. лошадь 9,6 ф. въ длину и 3,2 ф. въ ширину. Я уже указалъ въ первой книгѣ вѣсъ и размѣры повозокъ и пушекъ.

и на плотахъ изъ бревенъ. Я не буду распространяться объ устройствѣ этихъ мостовъ, такъ какъ они хорошо извѣстны нашимъ морякамъ.

Мосты на сваяхъ устранваются инженерами въ тылу армін, чтобы дать послёдней возможность имѣть въ распоряженіи понтонный паркъ. На постройку свайнаго моста пеобходимо много времени, и эта постройка по своему расположенію выходить изъ района морскихъ операцій; скажемъ только, что если флотилін приходится маневрировать близь свайнаго моста, то необходимо устроить выводной паромъ для пропуска самыхъ большихъ рѣчныхъ судовъ.


Чтобы закончить этотъ бѣглый очеркъ способовъ переправы, намъ остается сказать о самолетахъ, паромахъ и перевозныхъ судахъ.

Самолеть. (Чертежь 24). Это длинный и широкій паромъ, удерживаемый канатомъ, который закрѣпленъ къ неподвижной точкѣ на рѣкѣ. Извѣстио, что въ такомъ случаѣ судпо, предоставленное теченію, направляется къ берегу и достигастъ его, если длина каната позволяетъ. Въ мѣстахъ причала устранваются спуски (\*) къ самолетамъ. Если рѣка слишкомъ широка, то по серединѣ рѣки прочно утверждается на якорѣ наромъ, а между нимъ и берегами устранваются два самолета; замѣтимъ, что для успѣшнаго дѣйствія самолета, псобходимо, чтобы удерживающій его канатъ не погружался въ воду, для чего мѣстами поддерживаютъ канатъ плавучими предметами. Самолетъ, здѣсь изображенный составленъ изъ шести понтоновъ, изъ которыхъ четыре соединены задними носовыми частями, имѣя въ промежуткѣ два остальные, соединенные бортовыми стѣнками.

Такимъ образомъ достигается значительная подъемная сила: 250 человъкъ въ полной походной амуниціи или двъ полевыя пунки съ 12 лошадьми и прислугою могутъ легко быть перевезены на самолетахъ, о которыхъ я только что говорилъ. Преимущество перевозки въ военное время сразу всей роты—тактической единицы—очевидно.

<sup>(\*)</sup> Пристань на сваяхъ.

**Паромъ**. Паромы обыкновенно имѣютъ меньшіе размѣры, чѣмъ самолеты они движутся между двумя (или однимъ) тросами, черт. 24.



натянутыми между берегами и соединяются съ тросами посредствомъ колецъ или блоковъ. Паромъ или уменьшенный

самолеть, также какъ и послѣдній, весьма удобень для персправы при быстромь теченій и малой ширинѣ; послѣднее необходимо для того, чтебы якорный или паромный канать не погружался въ воду. На берегу устраиваются спуски (пристани).

Судно—паромъ. Это большое плоское судно, плашкоутъ, съ нокатыми краями для удобства нагрузки лошадей, повозокъ, пушекъ и т. и. Оно двигается по натянутому черезъ рѣку капату, скользящему по блокамъ, помѣщеннымъ въ отверстіяхъ двухъ стоекъ, утвержденныхъ по концамъ плашкоута. Изъ этого видно, что судно — паромъ примѣнимо только при слабомъ теченіи.

Самолеты, паромы п перевозныя суда должны устраиваться пиже судовыхъ мостовъ.

Разстояніе между двумя мостами должно быть не меньше двойной ширины рѣки: такимъ образомъ наведенный выше мостъ, можно будетъ развести поворотомъ и, безопасно для нижияго, въ случаѣ разрушенія перваго плавучими тѣлами или брандерами, караульныя лодки успѣютъ во время удалить все, что только можетъ угрожать второму.

Прибыль воды, приливы. Въ исторіи встрівчается много примъровъ разрушенія мостовъ впезанною прибылью воды, которая повышаеть уровень речной поверхности на несколько футъ и ускоряетъ теченіе ріки; самый замізчательный изъ нихъ представляетъ разрушение большихъ судовыхъ мостовъ, наведенныхъ великою армією на Дунав ниже Ввны въ 1809 г. Несмотря на усилія генераловъ Бертрана и Сонжиса пришлось прервать доставку подкрупленій, которыя требоваль Императоръ, во время битвы съ цѣлой австрійской арміей подъ Эсслингомъ. Это несчастное обстоятельство едва не обратило въ бъдствіе одну изъ самыхъ блестящихъ военныхъ операцій Наполеона, которая счастливо окончилась, только благодаря геройской стойкости его солдать. Надо сознаться, что великій капитант, чувствуя подъ руками достаточныя силы для сраженія съ эрцъ-герцогомъ Карломъ, рискнулъ переправой во время весеннихъ жаровъ, когда на большихъ Альнахъ и Богемскихъ горахъ начинается таяніе сн'яга, потоки кото-

раго устремляются въ Дунай: эта см'влость дорого стоила Францін. Изъ сказапнаго мы заключаемъ, что надо какъ можно тщательнее изучить условія реки, на которой собираются оперировать; но такъ какъ подобныя же неудобства могутъ произойти отъ постоянныхъ дождей и въ мъстностяхъ, лежащихъ по верховьямъ ръки, то вообще слъдуетъ снимать козлы прежде, чёмъ вода успёсть ихъ покрыть, иначе они будуть немедленно снесены теченіемъ; плавучіе мосты, которые могутъ подыматься вмёстё съ повышеніемъ рёчнаго уровня, легче предохранить отъ порчи. Если времени достаточно, то очень хорошимъ средствомъ къ тому было бы вбить сван, что генералъ Бертранъ и сдёлалъ при возобновлении имъ мостовъ въ большомъ рукавъ Дуная; эти сван, забитыя копромъ, были для большей крыпости связаны между собою крыпкими желызными цёпями; при этомъ случай не ощущался, какъ раньше, недостатокъ въ якоряхъ, такъ какъ Императоръ заказалъ ихъ въ большомъ количествъ и, кромъ того, его лейтенанты посылали ему всё якоря, какіе только можно было собрать по берегамъ рікъ Рааба, Инна и др. (\*). Но якоря могуть не держаться и даже самыя сваи могуть быть выбиты теченіемъ. Въ такомъ случав толстый канатъ, протянутый черезъ рвку (cinquenelle) имжетъ за собою то драгоценное преимущество, что онъ независимъ отъ вліянія теченія. Конечно, о немъ нечего и думать, если шприна рѣки превышаетъ 650 фут., хотя и туть можно избъгнуть затрудненій, утвердивь этоть капать въ серединѣ теченія на устоѣ, на прочность котораго можно вполнъ надъяться, еще лучше поставить для этой цъли паровую канонирскую лодку, на двухъ большихъ якоряхъ, и взять швартовы на берегь, лодка эта въ случай надобности будеть им'ьть возможность бороться своей машиной съ напоромъ воды? Этотъ снособъ имъ̀етъ то преимущество, что ближайшіе къ этому судну понтоны могутъ привязываться къ нему надежпыми канатами, что не м'янаетъ имъ, кром'я того, стоять на собственныхъ якоряхъ. Если не смотря на опасность моста армія должна переправляться, то крайне пеобходимо

<sup>(\*)</sup> Переписка Наполеона І.

уменьшить вѣсъ переправляемыхъ на каждомъ суднѣ тяжестей, чтобы не сильно погрузить его въ воду и тѣмъ не увеличивать опасности быть увлеченнымъ теченіемъ; пѣхота должна переправляться колонной по 2 человѣка въ рядъ, вмѣсто 4-хъ, что составитъ грузъ приблизительно въ 3, 3 пуда на квадр. футъ моста; кавалерія можетъ также, въ случаѣ пеобходимости, переправляться колонной по два въ рядъ, что составитъ грузъ въ 2, 2 пуда на квадратный футъ; при переправѣ повозокъ разстояніе между ними должно быть удвоено; обыкновенно же оно равняется 32, 8 ф.

Наконецъ на случай разрыва моста, въ моментъ переправы по нему людей, можно устраивать наблюдательные посты на наровыхъ катерахъ.

Кромѣ усиленнаго теченія прибыль воды опаспа тѣмъ, что она увлекаетъ своимъ теченіемъ различные обломки, деревья, бревна, крыши, и пр. Болѣе крупные изъ этихъ предметовъ должны ловиться съ лодокъ, маневрирующихъ выше моста и отводиться къ берегамъ; а болѣе мелкіе обломки, куски деревьевъ, удаляются отъ понтоновъ людьми вооруженными баграми.

Приливъ, съ точки зрѣнія поитоннаго дѣла, есть періодическая прибыль воды, обыкновенно не особенно сильная. Въ 1814 г. испанско-британская армія, принужденная переправляться черезъ Адуръ близъ его лимана, построила мостъ изъ 22-хъ люгеровъ, крѣпко утвержденныхъ якорями съ верховой и низовой стороиъ. Въ виду измѣненія рѣчной поверхности, мостовое полотно было сдѣлано подъемнымъ, а канаты, соединяющіе устоп, поперемѣнно то отдавались и то выбирались съ помощью устроенной на берегу системы крѣпкихъ талей; кромѣ того мачты большихъ рыболовныхъ судовъ, погруженныхъ въ воду, служили сваями.

Понтонные парки Франціи и другихъ государствъ. Во Франціи корнусный паркъ состоитъ: изъ двухъ дивизіонныхъ и одного резервнаго; каждый дивизіонный паркъ можетъ навести мостъ въ 209,92 фут. длины и состоитъ изъ 7 отдѣленій: одно отдѣленіе заключаетъ въ себѣ лодки, береговые лежни, переводицы, настилочныя доски, инструменты (outils et agrès),

одно отдѣленіе съ козлами, 4 отдѣленія съ понтонами (по 8 понтоновъ съ ихъ мостовыми принадлежностями) и одно отдѣленіе съ кузницею. Резервный паркъ состоить изъ одной понтонной фуры и нарковой повозки съ запасными вещами.

Понтонная фура есть длинная и тяжелая повозка, весьма неудобоподвижная, запряженная 6-ю лошадьми; козловая фура имъетъ 31,48 фут. длины и въситъ 122 п.; понтонная фура достигаетъ 36,4 фут. (съ лошадьми 57,42 фут.) длины и въситъ 131,9 пуд.; въ инженерномъ паркъ имъются менъе длинныя фуры (26,24 ф.) исключительно для возки полупонтоновъ, которые составляются на мъстъ переправы.

Замѣчательно, что при нашей организаціи, въ устройствѣ военныхъ мостовъ участвуютъ два корпуса—артиллерійскій и инженерный—это ведетъ къ теоретическимъ спорамъ. Не вдаваясь въ подробности, все таки замѣтимъ, что во всѣхъ прочихъ европейскихъ государствахъ, постройка военныхъ мостовъ лежитъ на инженерномъ корпусѣ.

Германія. Мостовыя принадлежности состоять изъ: судовъ пзъ гальванизированнаго толя, разбирающихся на три части: (размъры: 22,96 ф. длины, 4,92 ширины, 2,62 ф. глубины. Въсъ 27,45 пуд., подъемная сила 244 пуда) и двухъ козелъ Бираго. Корпусный понтонный паркъ можетъ навести мостъ исключительно изъ понтоновъ длиною 396,88 ф. съ козлами до 448 фут. Есть также дивизіонный паркъ, который въ состояніи навести мостъ только на понтонахъ длиною 101,68 фут., а съ козлами длиною 65,6 фут.

Англія. Мостовыя принадлежности: деревянные понтопы и козлы Бираго. Разм'вры понтона: 21,1 ф.—5,3 ф.—2,07 ф. Составъ понтонныхъ парковъ: 20 понтонныхъ фуръ, 4 фуры для козелъ, повозка съ инструментами и т. п.

Accmpia. Это государство имѣетъ понтоны изъ толя, состоящіе изъ двухъ частей, которыя могутъ отдѣльно служить для легкихъ мостовъ.

На фурахъ возятся только полупонтоны, фуры значительно подвижнѣе нашихъ, такъ какъ размѣры передняго полупонтона не превышаютъ 14,10 ф., а размѣры задняго 11,48 фут.

Двуногіе козлы съ подвижными перекладинами мы заимствовали отъ австрійцевъ, изобрѣтеніе ихъ принадлежитъ полковнику Бираго, именемъ котораго козлы и называются. Эти козлы, конечно, входятъ въ составъ австрійскаго понтопнаго парка.

Дивизіонный паркъ | 8 фуръ для полупонт. и переводинъ. (мостъ 173,84 ф. дл.) | 4 — — и козелъ. 2 для рази. принадлеж. и 1 полупонт.

Корпусный понтонный паркъ заключаетъ въ себѣ два дивизіонныхъ.

Въ Россіи употребляются почти тѣ же мостовыя принадлежности, какъ и въ Австріи, корпусный понтонный паркъ больше и состоитъ изъ 52 понтонныхъ и козловыхъ фуръ, и 9 повозокъ съ различными принадлежностями, мостъ можетъ быть построенъ длиною 698,64 ф. (¹).

Въ Италіи вводятся понтоны изъ толя; до сихъ поръ она пользовалась деревянными судами со съемными передними посовыми частями и козлами Бираго. Но для маневрированія въ широкой части рѣки По, въ Италіи имѣются деревянные понтоны большихъ размѣровъ: 49,34 фут. длиною, 11,48 фут. шириною, 3,05 фут. глубиною, 122 пуд. вѣсомъ, и съ подъемною силою 1464 пуд. На этихъ судахъ устранваютъ помостъ изъ поперечныхъ брусьевъ и двухъ рядовъ настилочныхъ досокъ. Этотъ понтонный паркъ можетъ перевозиться только по водѣ, съ помощью имѣющихся спеціально для этой цѣли буксирныхъ судовъ.

Наконець Соединенные Штаты послѣ многихъ опытовъ: съ устоями изъ толя, съ устоями изъ легкаго дерева, обтянутаго парусиной и съ устоями изъ каучука приняли наши деревянные поптоны и мостовыя принадлежности (Мексиканская война).


<sup>(\*)</sup> Привожу какъ мемуаръ, мостъ на цилиндрахъ изъ толя, который строился русскими на Дунав и который вследствіе Сан-Стефанскаго договора не былъ примененъ къ делу. Его испытали при Ново-Георгіевске на Нарове и результаты оказались великоленными.

- § 3. Суда для устройства и защиты мостовъ. На особенно большихъ и глубокихъ рѣкахъ или въ проливахъ, подобныхъ Босфору и Дарданелламъ, могутъ быть вполиѣ пригодны и первоклассные высокобортные броненосцы; но въ болѣе общемъ случаѣ рѣчное илаваніе требуетъ судовъ съ небольшой осадкой, среднихъ размѣреній и неимѣющихъ рангоута, такъ какъ послѣдній, служа лишнимъ матеріаломъ для пожара и облегчая наведенія пепріятельскихъ орудій, въ то же время безполезенъ для рѣчнаго илаванія. Здѣсь требуются: плоскодонные, но спльные буксирные пароходы; малые авизо, броненосныя и неброненосныя каноперки, паровые барказы и катера и пр. Изъ судоваго состава французскаго флота съ этою цѣлью могутъ быть употреблены:
- 1) Станціонеры типа Boursaint, Bisson и пр., которые сидять не болье 13 футь, вооружены орудіями въ 10—14 сентим. и картечницами и ходять около 12 узловъ. Эти суда имьють по три мачты, которыя, однако легки и, въ случав надобности, могуть быть вынуты безъ затрудненій; остальныя же части ихъ рангоута могуть быть съ пользою употреблены при устройствы переправъ.
- 2) Малые авизо.—Эти суда были выстроены спеціально для рѣкъ и имѣютъ осадку не болѣе 10 футъ. Нѣкоторыя изъ нихъ—Argus, Cuvier, Loyalti и пр.—винтовыя; а другія—Antilope, Pétrel, Albatros, Pluvier и пр.—колесныя. Въ артиллерійскомъ отношеніи эти суда слабѣе предыдущихъ, но за то они коротки (не болѣе 127 футъ), а по этому поворотливы и имѣютъ удовлетворительную скорость. Новѣйшія изъ нихъ пригодны и для буксировки.
- 3) Канонерки 1-ю и 2-ю класса. Новъйшія наъ этихъ судовъ имьють: водонамъщеніе въ 450 тонъ, скорость хода въ 8 и 9 узловъ, осадку около  $9^{1/2}$  футъ и вооружены двумя орудіями въ 10 и 14 сентиметровъ. Канонерки 2-го класса—суда болъе старыя и слабыя.
- 4) Рычныя канонерки представляють собою какъ бы пушечныя платформы. Эти маленькія суда имёють два орудія калибромь отъ 10 до 14 сентиметровь, изъ конхъ одно на посу, а другое на кормё. Двё изъ этихъ канонерокъ—*l'Ере́е*

п Tromblon—им'єють на посу 24 сентим. орудіе, а въ корм'є 12-ти сентиметровое. Вн'є Кохинхины и Тонкина, у Франціи мало этихъ судовъ. Осадка въ 5 футъ и очень хорошая поворотливость дастъ имъ большія выгоды въ борьб'є съ береговыми батареями.

5) *Паровые катера* — всѣ могутъ посить одно небольшое орудіе и считаться хорошими рѣчными развѣдчиками и сторожевыми судами.

6) Гребныя катера и вельботы, которые всегда могуть быть доставлены флотомъ въ большомъ числъ.



7) Миноносцы, которыхъ боевое значеніе подтвердилось на Дунаѣ, въ 1877 году. Слѣдуетъ, однако, желать, чтобы суда этого рода имѣли меньшую длину и меньшую осадку (\*).

8) Броненосныя канонерки.

Устройство какъ паромныхъ, такъ и мостовыхъ переправъ весьма легко при помощи вышеперечисленныхъ судовъ. Чертежи

<sup>(\*)</sup> Теперь имѣются во Франціи минопосцы длиною въ 59 футъ, шириною вь  $6^{1}/_{2}$  футъ и съ осадкою въ  $8^{1}/_{4}$  футъ.

24 и 25 дають понятіе о составныхь паровыхь паромахь; что же касается постоянныхь мостовь, то въ этомъ случав будуть конечно поступать также, какъ и при употребленіи, вмѣсто понтоновъ, мѣстныхъ рѣчныхъ лодокъ. Но нельзя не замѣтить, что военныя шлюпки и другія малыя суда имѣютъ предъ послѣдними преимущества большей прочности и большей величины. Нельзя также не замѣтить, что въ разсматриваемомъ случаѣ паличіе саперь—пантоперовъ не необходимо, потому что ихъ обязанности съумѣютъ хорошо выполнить марсовые,

судовые илотники, машинисты и другіе мастеровые.

§ 4. Операція переправы. Приміры. Во время нереправы на обязанности флота лежить опредёление удобивишихъ для переправы пунктовъ; быстрая высадка на непріятельскій берегъ нѣкотораго количества людей; покровительство мостонаводчикамъ дъйствіемъ изъ дальнобойныхъ судовыхъ орудій по пепріятельскимь батареямь и ружейнымь огнемь, а равпо и изъ шлюпочныхъ орудій по непріятельскимъ стрѣлкамъ: охранять мосты отъ всёхъ покушеній непріятеля и, наконецъ, при пеудачѣ сухопутныхъ дѣйствій, покровительствовать возвращению войскъ на свой берегъ. Въ случав быстраго насъданія противника, если не окажется времени для разводки или разборки моста обыкновеннымъ способомъ, суда должны разрушить его или ядрами или миннымъ взрывомъ или ударомъ тарана. Накопецъ можно указать, какъ на случайную обязанность, на содъйствіе въ постройкъ моста изъ матеріаловъ или судовыхъ или мфстныхъ. Войдемъ въ нѣкоторыя подробности.

Предположимъ, что дъйствіе происходитъ въ ръкъ, шириною около 180 саженъ, глубиною около 26 футъ на фарватеръ и что судовыя средства флотиліи заключаются въ слъдующемъ:

Три станціонера изъ числа им'єющихъ наименьшую осадку. При снаряженій ихъ озабочиваются доставленіемъ имъ возможности быстро садиться, при надобности, на ровный киль. Сверхъ судовыхъ шлюпокъ, каждому станціонеру даютъ на буксиръ одинъ большой катеръ и дв'є жел'єзныхъ шаланды. Одинъ изъ станціонеровъ им'єстъ флагъ начальника флотиліп въ чин'є адмирала или капитана 1 ранга.

*Четыре колесных* авизо—съ тѣми же приспособленіями для посадки на ровный киль и съ тѣми же буксирами.

*Пять канонерокт 1-го класса*, имѣющихъ на буксирѣ по одному катеру и одной шаландѣ.

Восемь малых ванонерокт, изъ которыхъ более сильныя имеютъ на буксире или одинъ легкій катеръ или небольшую шаланду.

Двинадцать паровых катеров или барказов, числящихся при авизо или каноперкахь. Эти суда должны быть, по возможности, свободны отъ собственной команды и каждый изъ инхъ долженъ буксировать гребной катеръ съ провіантомъ, спарядами и другими принадлежностями—на случай прекращенія сообщенія съ флотомъ на довольно продолжительное время. Каждый катеръ долженъ имѣть два дрека (якоря) съ дректовами достаточной длины, а на пѣкотерыхъ надлежитъ имѣть электрическіе фопари на случай ночныхъ дѣйствій.

*Шесть миноносцев* съ возможно меньшимъ числомъ экииажа, но каждый подъ командою офицера.

Три колесных буксирных парохода, которые должны быть спабжены добавочными якорями, верпами, цёппыми канатами и кабельтовами. Если не встрётится надобности въ буксирныхъ средствахъ, то эти пароходы могутъ быть полезны для подвоза бревенъ и пр. Наконецъ нёкоторое количество угольныхъ транспортовъ.

Начальникъ флотилін долженъ прежде всего озаботиться установленіемъ прямаго сообщенія съ главнокомандующимъ и номѣщеніемъ транспортовъ съ запасами въ надлежащемъ мѣстѣ. Флотилін поручается слѣдующее: 1) рекогносцировка. Прежде всего требуется узнать свободенъ ли противоположный берегъ отъ непріятельскихъ войскъ и, если не свободенъ, то въ какихъ сплахъ находится тамъ непріятель. Для этого требуются люди ловкіе и сильные, привыкшіе не задумываясь выскакивать изъ шлюнокъ въ воду, приставая къ отмелому берегу и съ быстротою садиться въ нихъ обратно,—люди, которые имѣютъ снаровку быстро взбираться на высокія деревья для осмотра окрестностей; ко всему этому ийкто такъ не способенъ, какъ моряки. Такіе рекогносцеры должны смѣло проникать возможно далѣе

и личнымъ осмотромъ убъждаться, какъ въ степени свободы мъстности отъ непріятеля, такъ и въ томъ, ивть ли за достигнутымъ берегомъ другаго рукава, канала или топп. Исторія войнъ представляеть не мало случаевъ, когда войска ставились въ ложное или затрудительное положеніе, вследствіе пеудовлетворительности рекогносцировъ. Такъ въ 1814 году генераль Веллингтонъ торонился найти переправу черезъ Гаронну около Тулузы; искомый пунктъ быль наконецъ найденъ и немедленно приступили къ работамъ; но едва англійскіе саперы начали ставить первые козлы, какъ съ противоположнаго берега быль открыть мёткій ружейный огонь. Англичане предположили, что это действують передовыя части авангарда Сульта, подоспъвшія къ переправъ и немедленно прекративъ здъсь работы, перенесли ихъ ниже по теченію Гарроны, вслъдствіе чего потеряли нісколько часовъ. Оказалось же потомъ, что на противоположномъ берегу не было войскъ, а огонь былъ открыть прислугою мёстнаго помёщика, отставнаго генерала, который впоследствіи любиль разсказывать объ успехе своей хитрости. Въ 1859 году, вследствіе неудовлетворительной рекогносцировки, птальянская армія была поставлена въ тяжелое положеніе послѣ переправы черезъ рѣчку Sesia у Prarolo: по свъдъніямъ доставленнымъ итальянскими рекогносцерами, избранный для переправы рёчной рукавъ былъ послёднимъ препятствіемъ и черезъ него было построено три моста; но едва головныя части армін усп'яли переправиться, какъ получилось донесеніе, что они наткнулись на новый притокъ р'яки, и такъ какъ не было уже въ запасъ мостоваго матеріала, то пришлось разобрать одинъ изъ мостовъ и перевести его на притокъ, вновь найденный.

Во время американскаго междуусобія, федералисты захватили на Миссисини большой островь, образуемый этою рікою и *Chicassaw-bayon*, но были поставлены въ большое затрудненіе неожиданнымь открытіемъ здісь большихъ каналовь, трясинъ, канавъ и новаго притока ріки. Наконецъ, въ 1877 г., блестящая переправа русскихъ у Браилова не принесла пользы, потому что залитыя водою окрестности Добруджи оказались неудобопроходимыми.

Съ вышензчисленными судовыми средствами подобныя ошибки непростительны; въ предполагаемомъ случав имвется полная возможность собрать всв необходимыя сведвнія. Гребныя шлюнки осмотрять рифы и притоки, а на меньшихъ изъ нихъ можно будетъ проникнуть иногда и въ некоторыя болота; (\*) а въ то время, когда осматривается берегъ, другія шлюнки займутся промеромъ и нанесуть на планъ реки глубины и места банокъ; наконецъ, если въ избранномъ направленіи глубина реки не позволяетъ поставить козлы, тамъ третье отделеніе шлюнокъ поставитъ буйки для обозначенія месть понтонныхъ якорей. Въ то же время канонерки и паровые катера должны подняться возможно выше по реке для опознанія непріятеля и его приготовленій для противодействія переправъ.

2) Прикрытіе постройки моста. По утвержденін главнокомандующимъ пункта переправы, флотилія принимаетъ м'тры къ охранъ работъ. Если предположить, на первый разъ, что противоположный берегь занять непріятелемь весьма слабо, то последній должень быть немедленно лишень возможности вредить рабочимъ. Съ этою цёлью передъ разсвётомъ высылается на непріятельскій берегь летучій дессантный отрядь, обязанный выполнить поручение съ большою стремительностию. Для этого канонерки и паровые катера беруть на буксирь шаланды и гребныя суда съ войсками и въ нъсколько минутъ выбрасывають ихъ на противоположный берегь; причемъ, какъ п въ морскомъ дессантъ, первыми высаживаются судовыя команды, которыя содействують высадке сухопутныхь, а последніе тотчась же бросаются на ближайшіе непріятельскіе посты. Для усиленія ибхоты къ пей можно присоединить ибсколько дессантныхъ орудій, персвозимыхъ безъ лошадей, которыя могуть быть весьма полезны до прибытія полевой артиллеріи.

Спрашивается: сколько людей можеть быть перевезено на противоположный берегь въ первомъ эшелоп'є? Флотилія

<sup>(\*)</sup> Если по какимъ либо причинамъ, вмѣсто гребныхъ шлюнокъ будутъ употреблены для рекогносцировки паровыя, то изъ нихъ надо выбирать такія, которыхъ машины не шумитъ.

вышеуказаннаго состава можеть буксировать отъ 25 до 30 шаландъ и около 50 или, минимально, 40 катеровъ и другихъ шлюнокъ (\*). Мы уже указывали въ I главъ, что большія шаланды поднимають отъ 150 до 200 человъвъ, а малыя — отъ 100 до 150. Если въ данномъ случаъ, для обезпеченія безонасности, примемъ, что въ каждую шаланду будетъ посажено только по 100 человъкъ, то ими можетъ быть доставленъ одинъ полкъ или отъ 2500 до 3000 человъкъ, да столько же 40 шлюнками; что въ общемъ даетъ 4 или 5 батальоновъ, которые съ поддержкою вышеуномянутой дессантной артиллеріи представятъ для первыхъ минутъ силу вполнъ достаточную. Несомнънно, что къ атакованному противнику будутъ торопливо спъшить подкръпленія; но въ этомъ отношеніи атакующій будетъ въ болье выгодныхъ условіяхъ. Подобнымъ образомъ русскіе поступили у Систова.

Необходимо, однако, повърить: будеть ли у флота, нами предполагаемаго, достаточно паровыхъ катеровъ и малыхъ канонерокъ для буксированія сразу 30 шаландъ, которыя, не имъя веселъ, не могутъ двигаться иначе, какъ на буксиръ? Мы имъемъ 12 наровыхъ катеровъ и 8 малыхъ канонерокъ; изъ нихъ надо вычесть 2 канонерки и 4 катера, несущіе сторожевую службу выше и ниже переправы и затёмъ двё канонерки, располагающіяся на якор'я близь непріятельскаго берега для поддержки дессанта картечнымъ огнемъ. Остается 12 судовъ для буксированія, что достаточно: катера возьмуть но двѣ шаланды, а каноперки—по 3 или 4. Операція приставанія шаландъ къ непріятельскому берегу зависить отъ приглубости его и въ случав отмвлости последняго можно будеть додвинуть ихъ до берега посредствомъ шестовъ. По высадкъ дессанта шаланды отводятся своею командою обратно къ канонеркамъ и паровымъ катерамъ, которые сившио за новыми войсками. Здёсь уместно напомнить,

<sup>(\*)</sup> Весьма возможно, что глубина подъ берегомъ не позволить пользоваться большими судовыми шлюнками, т. е. барказами; но если бы это и случилось, то дблаемый здѣсь расчеть не изыѣпится въ отношеніи невыгодномъ, потому что всегда можно расчитывать, что реквизиція мѣстныхъ шлюнокъ понолинтъ устраненіе барказовъ отъ обязанностей перевозки.

что во время переправы черезъ рѣку войска не должны стрѣлять, дабы не подвергать шаланду, а еще хуже катеръ, опаснымъ колебаніямъ, и что это запрещеніе не распространяется на моряковъ, спдящихъ въ носовой части и обязанныхъ очищать берегъ отъ непріятеля отнемъ изъ своихъ магазинокъ. Само собою разумѣется, что и послѣднія не должны открывать огня иначе, какъ по приказанію офицеровъ, которые дають его по зрѣлому и спокойному обсужденію условій. Какъ бы ни былъ слабъ первовстрѣченный противникъ, переправа войскъ флотиліею должна энергично продолжаться до тѣхъ поръ, пока не будетъ окончательно готовъ мостъ; такъ какъ только этимъ можно задержать приближеніе къ берегу непріятельскихъ подкрѣпленій.

Наступаетъ время установки паромнаго или мостовато сообщенія, которыя будутъ особенно полезны для переправы артиллеріи. Едва ли нужно упоминать, что весь необходимый матеріалъ долженъ быть изготовленъ заранѣе и скрытно и что наводка или устройство моста должно происходить при сильной помощи флотиліи.

Выполненію этой операціи непріятель можеть противодійствовать не только посредствомъ находящихся на берегу войскь, но и спуская по рікі брандеры, мины и нагруженныя камнями барки. Особенно опасны мины и притомъ не только мостовымъ пантонамъ, но и судамъ флотиліп. Сти (по меньшей мірі дві липіи), подвішанныя подъ боковымъ загражденіемъ съ грузами по нижней своей кромкі будуть лучшею охраною; а кромі того, подъ бушпритомъ каждаго понтона можетъ висіть реекъ съ отдільною сітью.

Что касается непріятельскихъ судовъ, то для охраненія моста отъ нихъ точно также хороши сѣти (противъ винтовихъ) или протянутыя поперегъ снасти (перлиня). Въ 1864 году 29 іюня н. с. пруссаки намѣревались переправиться черезъюжную часть прохода Альзенъ при помощи множества лодокъ, рыбачьихъ судовъ и пр.; 20 полевыхъ орудій покровительствовали переправѣ. При началѣ операціи съ сѣверной стороны прохода показался броненосецъ Rolf-Krake, который открылъ по войскамъ убійственный огонь. Къ сожалѣнію,

подвергаясь выстрѣламъ береговыхъ батарей, онъ имѣлъ пеострожность разсѣять свой огонь, дѣйствуя, и по прусской артиллеріи, и по войскамъ уже переправившимся, и по переправѣ, а ему слѣдовало сосредоточить его на послѣдней. Несмотря на то счастливый исходъ операціи становился сомийтельнымъ, когда винтъ Rolf-Krake запутался въ рыбачьихъ сѣтяхъ, установленныхъ въ проходѣ по приказанію принца Фридриха-Карла и приближеніе монитора было задержано. Лучше, чѣмъ рыбачьи сѣти, могутъ служить съ тою же цѣлью перлиня съ буйками, протянутые въ нѣсколько рядовъ и накрестъ поперегъ рѣки и удерживаемые на мѣстахъ верпами (\*). Для колесныхъ пароходовъ хорошо ставить, сверхъ перлиней, еще взаимно связанныя бревиа; а, если есть время, то и настоящіе боны и другія перемычки.

Въ заключение замътимъ, что въ періодъ постройки моста, охрана работъ составляетъ главную обязанность флотиліп, отъ которой она не должна отвлекаться и для боя съ непріятельскими судами.

в) Нерехода арміи. Говорять, что 5 іюля 1809 года, когда нервые лучи восходящаго солица освѣтили долину Мармфельдь императорь Францискъ II съ безпокойствомъ увидѣлъ глубокія колонны французской арміи, проходившія по мостамъ съ острова Loban и вступающія уже въ долину: «Если я позволяю пройти нѣкоторымъ, сказалъ эрцгерцогъ Карлъ, тороня въ то же время свои баталіоны, то для того только, чтобы отбросить ихъ въ Дунай»— «такъ-то-такъ отвѣтилъ императоръ, по смотри, чтобы ихъ не перешло слишкомъ много». Императоръ оказался правъ: 150,000 человѣкъ усиѣли перейти.

Не будемъ въ изслъдуемомъ случаъ предполагать такого нолнаго успъха, допустимъ, что головныя непріятельскія колопны успъли подойти прежде, чъмъ вся армія перешла черезъ ръку. Въ чемъ заключается обязанность флотиліи въ эти критическія минуты? Всъ легкія шлюпки, всъ шаланды, всъ

<sup>(\*)</sup> Случай пользованія такимъ загражденіемъ голландцами описанъ въ Revue Mar. 1877 г., апрыль, (т. LIII), стр. 264.


лодки продолжають, при помощи наровыхъ катеровъ, перевозить войска; авизо же и канонерки занимають выше и инже моста позицін, съ которыхъ имъ было бы удобно останавливать атаки противника, и преимущественно действовать по батареямъ, которыхъ огонь направленъ на мосты. Если непріятельскій берегь л'ясисть и позиціи противника не видны съ палубь, то офицеры направляють огонь своихь орудій, находясь на марсахъ или салингахъ. Если же берегъ открытъ, то и наровые катера, свободные отъ неревозки, будутъ съ успъхомъ дъйствовать на разстояние до 11/2 версть изъ своихъ пушекъ-револьверовъ. Если дорога, которой слѣдуетъ непріятель къ пункту переправы, хотя мъстами приближается къ берегу, то канонерки доджны действовать по немъ и заставить хотя артиллерію и обозъ перейти на другой, болье кружный путь. Въ то же время съ флотиліи бдительно наблюдають за плавучими разрушительными спарядами и за брандерами, которые непріятель будеть пускать, стараясь направить ихъ противъ мостовъ. Наконецъ, надо предвидъть возможность боя съ непріятельскими судами, которыя сдёлають чтобы прорвать загражденія, какъ это бывало во время американскаго междоусобія и парагвайской войны; мы увидимъ также впоследствін, что только невероятная бездеятельность командира турецкаго монитора, помѣшала послѣднему разрушить мость у Систова, не смотря на присутствіе русской флотилін. Къ этой новой опасности флотилія должна отпестись съ осмотрительностію и не забывать обязанности употреблять свою артиллерію для д'єйствія по непріятельскимъ войскамъ и батареямъ: она должна по этому отказаться отъ боя съ судами непріятеля и предоставить его минопоскамъ и наровымъ катерамъ, для которыхъ между загражденіями должень быть узкій проходь. Само собою разум'єтся, что батареи, устроенныя на удобныхъ возвышенностяхъ нашего берега, должны, по возможности, помогать флотиліи.

Все вышензложенное написано въ томъ предположенін, что непріятельскія суда находятся выше (относительно теченія) переправы. Въ обратномъ случав ихъ положеніе менве выгодно: съ одной стороны они съ меньшею силою будутъ ударять въ

загражденія и медлениве двигаться, а съ другой,—лишившись возможности употреблять плавучіе разрушительные снаряды (мины и брандеры), они сами подвергнутся ихъ двиствію.

Демонстраціи. Если стратегическія демонстраціи и тактическія диверсіи признаются полезными въ морскихъ высадкахъ, то при рѣчныхъ переправахъ они скорѣе могутъ скло-

Черт. 26.



нить непріятеля къ ошибочнымъ предположеніямъ относительно пункта переправы, скорѣе могутъ побудить его раздробить свои силы. Но рѣчныя фальшивыя атаки должны быть ведены съ большею скрытностію и искуствомъ, потому что въ настоящемъ случав армія не имветъ подвижности флота и флотилія не можетъ подобно экспедиціонному флоту уйти во время темпоты съ мвста стоянки незамвтно для противника.

Исторія не даеть большаго числа случаєвь, въ которыхъ переправа черезъ рѣки не сопровождалась бы демонстративными дѣйствіями. «Имѣйте въ виду, писалъ Наполеонъ I гепералу Бертрану, что цѣль всѣхъ операцій флотиліи безпоконть пепріятеля и пріучить его обращать вниманіе не на то мѣсто, гдѣ мы желаемъ произвести дессантъ». Въ 1877 году русскіе шумно атаковали Рущукъ и Никополь, тогда какъ въ большомъ секретѣ они готовились къ переправѣ у Зимницы противъ Систова.

Появленіе ивскольких судова флотилін ва 20—30 верстаха ота истиннаго маста переправы, наскольких шаланда или лодока са войсками, постройка батарей ва ивкоторыха береговыха пунктаха, шумная рекогносцировка флотилін и т. п. дайствія не могута не привлеча вниманія пепріятеля и не побудить его ка сбору войска ва якобы угрожаємыха пунктаха; но почти невозможно угадать намаренія противника, отдаленнаго широкою ракою, которая охраняется многочисленною и даятельною флотилією. Посылка ва глухую ночь лазутчикова составляета единственное средство, но кака сдалать это, когда днема и ночью рака бдительно охраняется судами и осващается иха электрическими фонарями.

Обратимъ вниманіе и на тактическія диверсіи или второстепенныя атаки, непріятельскаго берега. Разпообразныхъ примѣровъ подобныхъ дѣйствій много. Иногда атакующій собираєть перевозочныя средства и разный матеріалъ переправы противъ мѣстности, занятой пепріятелемъ и хорошо имъ охраняемой, производитъ частныя нападенія и всякими другими способами держитъ его въ напряженіи и тѣмъ утомляетъ его впиманіе. Затѣмъ въ одиу изъ ночей стремительно и пѣсколько въ сторопѣ переправляетъ на другой берегъ сильный отрядъ, который съ разсвѣтомъ ударитъ во флангъ пепріятеля. Такъ поступилъ, 3000 лѣтъ тому назадъ, Александръ на берсгахъ

Гистасна (\*). Иногда атакующій, послів півскольких понытокть въ первоизбранномъ пунктів, направляеть свои главныя силы немного даліве—въ мівстность, оставленную непріятелемъ и переправляется черезь рібку безъ кровопролитія; вниманіе же непріятеля въ это время привлекаеть на себя отрядь, оставленный въ первоизбранномъ пунктів. Оборона, внезанно узнавъ объ опасности съ неожиданной стороны, спітию измівнить свой фронть и паправится противъ атакующаго; а въ это время отрядъ, маскировавшій операцію, тоже переправляется и ударяеть противнику въ тыль. Несомитино, что для скрытія фланговой атаки съ значительными силами требуется мівстность перестивная и лівсистая; въ родів, наприміврь, орошаемой рівками *Rappahannock* и *Rapidan* (черт. 27), гдів въ

Черт. 27.



апрёлё 1864 года энергичный и искусный генераль Ли, послё кровопролитнаго бол у Chancellorsville отбросиль федералистовь и заставиль ихъ верпуться за Pannaxanox.

д) Обезпеченіе обратной переправы по мостама артиллеріи тиснимой непріятелема. Помощь судовъ п шлюнокъ туть еще необходимѣе. Предположимъ сначала, что намъ непужно

<sup>(\*)</sup> См. Revue des Deux Mondes, статью адмирала Jurien de la Cravière, les Dernières Compagnes d'Mexa dre.

заботиться о непріятельской флотиліи, тогда вей усилія нашихъ судовъ направляются противъ колониъ противника, стремящихся проникнуть къ мостамъ и разрушить ихъ или противъ батарей, дійствующихъ по берегамъ ріки. Позиціи, которыя запимала флотилія при нереправі, будутъ опять ею заняты для облегченія аррьергарда. Міткость ея артиллеріи много выпграетъ, если позаботятся воспользоваться временемъ между обінми переправами для опреділенія разстояній до главийшихъ замітныхъ предметовъ и ознакомятъ комендоровъ (паводчиковъ) съ особыми условіями данной стрільбы. Трудно ожидать, чтобы при такихъ условіяхъ иміли успітхъ фланговыя атаки и вообще, чтобы удалось отрітать отъ мостовъ.

Въ то время, какъ авизо и канонерки отражаютъ наступающихъ и разрушаютъ ихъ батарен, паровые катера и всф гребныя шлюнки усиленно перевозять все, что можеть запружать мосты въ решительный моменть, а шаланды (буксируемыя наровыми катерами), наромы и плоты-патронные ящики, легкія повозки и пр., оставляя мосты для резервной артиллеріп, тяжелыхъ повозокъ плазаретныхъ линеекъ. Первыя перевезенныя орудія ставятся на своемъ берегу для лучшаго обезпеченія отступленія. П'яхота переправляется частію по мостамъ, частію при помощи всевозможныхъ плавучихъ средствъ, также и кавалерія, а артиллерія по мостамъ. Едва ли нужно напоминать здёсь объ особенной важности принятія самыхъ суровыхъ мъръ къ поддержанию на мостахъ порядка. Стоитъ вспомнить ужасную переправу черезъ рѣку Березину. Для возможнаго облегченія мостовой переправы, слідуеть брать въ шлюнки какъ можно болфе людей, избъгая только ихъ опасной перегрузки, средство къ предупреждению которой уже указано въ главъ III.

Неревозочныя судовыя средства получають чрезвычайную цёну въ то время, когда главныя силы уже переправились и, сражаясь съ насёдающимъ непріятелемъ, подойдетъ къ мостамъ арріергардъ. Весьма возможно, что нёкоторыя части будутъ при этомъ прижаты къ берегу по сторонамъ мостовъ, а можетъ быть и окружены; флотилія должна имёть въ виду

это обстоятельство, такъ какъ только своевременно нослапныя шлюнки и особенно вооруженныя могуть ихъ спасти.

Когда главнокомандующій признаеть необходимымь упичтожить мосты, то гребныя суда співнать принять посліднихь сражающихся, біжавшихь плінниковь и вообще всіхь оставшихся и флотилія разрушаеть мосты или посредствомь тараненія или минами или ядрами.

Все вышесказанное относится къ тому случаю, когда противникъ располагаетъ только сухонутными средствами боя; по когда у него имъется и флотилія, то несомънню, что опа будетъ форсировать загражденія и ръшительно атакуетъ наши суда. Въ этомъ случать въ рукахъ последней спасеніе армін; поэтому все ея вниманіе и вст ея средства сосредоточиваются на бот съ противникомъ; причемъ особенно полезны мипопосцы. Значеніе флотиліи въ этомъ случать такъ важно, что, въ случать неуспъха, ея начальникъ не можетъ задумываться даже предъ затопленіемъ своихъ судовъ, лишь бы не допустить до мостовъ флотиліи противника. Въ разсматриваемомъ случать очень полезны будутъ береговыя батарен резервной артиллеріи, о которыхъ упомянуто выше.

е) Постоянное обезпечение мостова. Возможность нападенія пепріятельской флотиліп на мосты будеть совершенно устранена, если послів переправы армін, время и средства позволять устроить солидныя загражденія. Я не желаль бы рекомендовать затоплять для этого на ріжахь срубы или старыя суда, наполненныя камнями; этоть способъ весьма дійствителень, но къ нему слідуеть прибігать только въ вышеуказанной, крайности, потому что впослідствій трудно освободиться оть этой номіхи свободному движенію судовь. Въ большинстві случаевь можно довольствоваться загражденіемь ріки посредствомь наловь, соединенныхь цінями и бревнами, бонами и плотами съ ціннымь же соединеніемь и т. и. (\*) или, наконець, подобно русскимь (въ 1877 году) ставить сзади загражденія два ряда минь и усилить ихъ парою миноносокъ.

<sup>(\*)</sup> См. Les Barrages dans la defense des côtes, переводъ M. de la Chauvinière въ Revue Maritime.

При названных устройствах флотилія можеть безъ страху удаляться отъ мостовъ для поддержанія операцій армін, если встрѣтиться въ этомъ необходимость.


- ж) Ночная переправа. Темная ночь чрезвычайно благопріятствуетъ скрытію отъ непріятеля операціи переправы, но вмістѣ съ тѣмъ она весьма усложняетъ всякое дѣло. Въ этомъ случав всв приготовленія должны быть закончены и приняты усиленныя предосторожности. Только послё мёсячныхъ и тщательныхъ приготовленій Наполеопъ р'вшился переправляться черезъ Дупай во время бурной ночи съ 4 на 5 іюля. Въ этомъ случав офицеры-рекогносцеры должны тщательнвише изучить ръку и мъсто высадки, не пренебрегая никакою частностію; путь должень быть обозначень буйками и вёхами видимыми и ночью (\*). Паровые катера, снабженные электрическими фонарями, принесуть при этомъ большую пользу и работамъ понтонеровъ и переправѣ на судахъ; но къ ихъ помощи можно прибъгать только вдали отъ непріятеля, потому что даваемое импосвъщение непремънно обратить на себъ его випманіе.
- § 5. Историческіе примѣры. Въ подтвержденіп всего вышесказаннаго о переправахъ черезъ рѣки при содѣйствін флотилін, приведемъ краткое описаніе нѣкоторыхъ историческихъ случаевъ.
- а) Переправа черезт Дунай 1809 (извлеченіе изт сообщенія Наполеона I) «Еберсдорфъ, 1 іюня 1809 года. Сорокъ четвертый экипажъ Булонской флотиліи прибылъ подъ командою канитана 1 ранга Baste. Большое число лодокъ, крейсеруя у острововъ, прикрываютъ мосты и приносятъ большія услуги; батальонъ морскихъ рабочихъ сооружаетъ вооруженныя шлюнки, которыя дадутъ намъ возможность совершенно командовать рѣкою».

Приказъ 10 іюня 1809 года. (Чертежъ 28).

«1. Вооружить 10 лодокъ, поставивъ на каждую отъ 2 до 3 орудій и снабдить ихъ веслами (отъ 12 до 30)».

<sup>(\*)</sup> Les dernieres Campagnes d'Alexandre, par Jurien de la Gravière.

«2) Построить небольшую плавучую батарею съ бортами, общитыми жельзомъ и вооруженную тремя 18 фунт. орудіями». Эта батарея должна имъть средства становиться на ширингъ. Черт. 28.



«3) Снаряженіе этихъ судовъ поручается Начальнику инженеровъ, а спабженіе пушками начальнику артиллеріи».

«Начальнику морской части предоставляется дать этимъ судамъ названія и назначить командировъ и постоянный экипажъ. Суда эти всегда должны имѣть провизіи на шесть дней». Извлеченіе изъ распоряженій по организаціи переправы:

## § 1.

«1) Четвертаго іюля, въ часъ, который будетъ назначенъ генераломъ Oudinot приказываетъ състь на суда въ мъстъ на значенномъ капитаномъ 1 ранга Baste, одному бригадному генералу и четыремъ или цяти батальонамъ стрълковъ для овладънія Hansel-Grund. Капитанъ Baste съ 8 вооруженными судами отправится впередъ и усиленною канопадою будетъ нокровительствовать высадът, апфилируя непріятельскія батареи, но которымъ въ то же время будутъ дъйствовать и наши батареи.

«2) Генералъ Bertrand сдълаетъ распоряженіе, чтобы къ 6 часамъ вечера было готово 4 плота—парома въ томъ мѣстѣ, гдѣ назначено ставить мостъ, воротъ и необходимыя спасти. Въ часъ назначенный согласно 1 параграфу генералъ Oudinot сажаетъ на эти 4 парома 800 человъкъ и направляетъ ихъ къ подножію непріятельской батарен. Когда затъмъ леера будутъ основаны, эти четыре парома, ходя взадъ и впередъ,

перевозять войска.

«3) Понтонный канитанъ обязанъ въ 2 часа времени поставить мосты».

«4) Капитанъ 1 ранга Baste овладъваетъ островомъ Rohr-Hausen, посылаетъ суда фланкироватъ вправо, два орудія выгружаетъ на берегъ и устрапваетъ батарею для дѣйствія по Lahnet и вообще вправо. Для прикрытія батареи назначается 200 моряковъ вооруженныхъ ружьями».

## § 2.

Aналогичныя приказанія относительно переправы съ острова Alexandre.

§ 3.

Составы различныхъ отрядовъ.

§ 4.

Приказанія генералу Reynier относительно охраны о. Lobau.


§ 5.

«Двѣ вооруженныхъ орудіями плавучихъ батарен будутъ находиться между Stadlan и лѣвымъ берегомъ, какъ для того, чтобы безноконть непріятеля, такъ и для наблюденія за нимъ на случай намѣренія его предпринять что либо противъ мостовъ или другаго пункта праваго берега и для задержанія брандеровъ. Двѣ другія плавучія батарен будутъ находиться между Asper и пунктомъ переправы, чтобы безпоконть то, что непріятель будетъ имѣть на островахъ и наблюдать за его движеніями. Остальныя вооруженныя суда должны быть вправо отъ переправы, чтобы лучше охранять правую сторону и содѣйствовать дессанту».

б) Переходъ въ Севастополъ съ южной стороны на съверную. Въ предвидъніи усиъха союзниковъ русскіе построили въ 1855 году, въ теченіи 39 дней, черезъ Севастопольскій рейдъ мостъ, воспользовавшись для этого рангоутными деревьями. Сооруженіе было на столь прочно, что ни вътеръ, ни волиеніе ему не вредили. При сдачъ Севастополя войска перешли по этому мосту на съверную сторону, отчасти же были перевезены на пароходахъ. Напомню, что входъ на рейдъ со стороны моря былъ загражденъ затопленными судами.

в) Переправа переза рику Джемса-Ривера (1864—1865 гг.). Въ то время, какъ генералъ Грантъ старался овладътъ Ричмондомъ, атакуя его съ восточной стороны (черт. 29), генералу Бутлеру было поручено сдълать диверсію съ южной стороны. Федеральная флотилія доставила его изъ Ньюпорта въ Сити-Пойнтъ (City-Point), находящійся при впаденіи ръки Арротаюх въ James-River (5 и 6 мая 1864 г.). Во время этой операціи большая федеральная канонерка Cammodare-Jones была потоп-

Черт. 29.




лена минами южанъ. Не смотря на это несчастіе контръадмиралъ Ли попробовалъ подпяться вверхъ по ръкъ Джемсъ и угрожать Ричмонду своею эскадрою, составленною изъ трехъ мониторовъ и ивсколькихъ деревянныхъ каноперокъ. Батарен конфедералистовъ, возведенныя на выгодныхъ береговыхъ пунктахъ, сражались съ флотиліею съ переминнымъ счастіемъ. Но этого было недостаточно: следовало, во что бы ни стало помѣшать федералистамъ зайти по рѣкѣ въ тылъ армін, дравшейся у Chickahominy противъ Гранта. Съ этою пълью поперегъ ръки были поставлены солидныя загражденія и подъ ихъ прикрытіемъ организована флотилія конфедератовъ изъ трехъ броненосныхъ тарановъ и нъсколькихъ паровыхъ судовъ. Въ свою очередь контръ-адмиралъ Ли, вынужденный отступить, вернулся въ City-Point и, узнавъ, что федеральныя войска (встрътивъ энергичную оборону у Chickahominy) измъинли планъ дъйствій и рышились осаждать Pétersbourg, совершенно заперъ рѣку затопленіемъ нѣсколькихъ судовъ и тѣмъ обезпечиль своимъ войскамъ переправу. При помощи флотиліи былъ наведенъ черезъ ръку мостъ болье 600 саженъ длины, по которому переправилась вся армія федералистовь, им'ввшая 6000 повозокъ и 3000 головъ скота.

г) Осада Парижа (1870—1871). Въ концъ ноября 1870 года губернаторъ Парижа, получивъ депешу о наступательномъ движенін генерала Aurelles, р'єшился прорвать цібпь осады съ восточной стороны столицы. Вторая армія, запяла укрѣпленныя высоты Champigny и Brie Sur Marne (чертежь 30). по следовало еще внезапно перейти реку Марив. Все необходимыя средства были подъ рукою: флотилія сильна и многочислениа, построено 54 понтона и пр. Въ ночь съ 28 на 29 ноября весь матеріаль быль отправлень, благополучно прошель на буксирѣ у парохода Persévérante Марискій каналь и въ часъ пополуночи вступилъ въ рѣку, но у разрушеннаго Жуанвильскаго моста буксирующій не могъ одольть презвычайно быстраго теченія, быль имь отброшень и два большихъ грузовыхъ судна разбилось объ арки моста. Между тъмъ наступило утро; предпріятіе было усмотрівно противникомъ, который немедленно началь сосредоточивать свои силы по

линіп Brie-Villiers-Champigny. Необычность быстроты теченія, разстронвшей предпріятіе происходила вслѣдствіе того, что подъ всѣми арками, кромѣ одной, свободное теченіе воды было затруднено обломками. Указанная неудача свидѣтельствуетъ о важности для усиѣха подобныхъ предпріятій основательнаго и заблаговременнаго изслѣдованія рѣки.

Черт. 30.



Въ тотъ же день люди, тащившіе мостовыя части правымъ берегомъ бичевою, одольли препятствіе и свободно поднялись выше Жуанвилля. 30 поября каноперка и пебольшая лодка прибуксировала въ Бри мостовую команду, песмотря на огонь пепріятеля, навели мосты и въ теченіи двухъ дней защищали ихъ противъ всъхъ покушеній, а 2 декабря они обезпечили сокращеніе войскъ на правый берегъ и разобрали мосты въ виду противника.

д) Переправа через Дунай. Война (1877—1878 г.) Операцін на Дунав двлають честь русскимь; посредствомь минь,

Черт 31.



миноносокъ и береговыхъ батарей они нарализовали сильную флотилію противника; это была борьба отважной образованности съ силою тяжелою и энергичною.

Главная переправа у Зимницы 27 іюня замѣчательна по скрытности и точности выполненія предпріятія; второстепенный переходь у Бранлова (22 іюня) совершенно достигь своей цѣли—отвлечь вниманіе противника въ сторону; демонстрацін, бывшія немного позже, у Рущука и Никополя запутали соображенія непріятельскаго генеральнаго штаба. Къ тому же быль пущенъ слухъ, что мѣстомъ переправы пзбирается Никополь и здѣсь обпаружились пѣкоторыя какъ бы приготовленія. (Черт. 31 и 32).

Черт. 32.



Турецкая флотилія, которая одна могла ном'вшать переправ'в была заперта минными загражденіями, поставленными еще 24 іюня: сверху у Корабіп и синзу у Парану. Зам'втимь, что Никоноль, въ которомъ находились два монитора, былъ между этими двумя пунктами, что сод'в'йствовало обману турокъ. Мостовый матеріаль былъ собранъ на р'вк' Алута, впадающей въ Дунай немпого выше Никоноля. Сборъ зд'єсь понтоновъ, лодокъ и наровыхъ шлюнокъ флотиліи тоже склоняль турокъ къ мысли, что переправа предполагается у Никоноля.

Между тыть большое количество шаланды или барокы было секретно собрано у Зиминцы, подвезено кы рыкы и вы ночь на 26 спущено кы рыкы. Эти барки и войска, подлежащія перевозкы были раздылены на 6 эшелоновы, составленные каждый изы 12 роты, 60 козаковы и 8 полевыхы орудій.

Эти эшелоны должны были отправляться последовательно и приставать къ берегу немного ниже Систова и выходить на площадку, образуемую устьемъ ручья Токирдере. Систово охранялось и всколькими батареями и батальономъ и вхоты; въ небольшомъ же городкъ Варадинъ, находившемся не въ дальиемъ разстоянін, имёлась цёлая бригада. Первый эшелопъ отправился 27-го въ часъ ночи и былъ замѣченъ непріятелемъ только тогда, когда находился отъ турецкаго берега въ разстоянін около 100 саженъ. Турки открыли ружейный п пушечный огонь; три барки были потоплены близь берега, но большинство высадилось благополучно и ударило на непріятеля въ штыки. Бой за обладание берегомъ былъ коротокъ п жестокъ, но не смотря на усиліе турокъ и поддержку Варадинской бригады уже въ 2 часа ночи одна дивизія съ ея артиллеріей была переправлена, а къ 7 часамъ утра успъхъ русскихъ былъ обезпеченъ. Посл'в этого оставалось построить мость, т. е. перевести къ Зимницѣ, подъ огнемъ Никополя, матеріалъ, собранный на р. Алута. Первое отдёленіе благополучно прибыло къ Зимницѣ, въ ту же ночь съ 26 на 27 іюня, получивъ на пути нісколько малодібіствительных выстръловъ, а затъмъ и два другіе съ тэмъ же успъхомъ. Трудно представить себъ большее неискуство и нерадъніе, чъмъ то, которое выказали командиры турецкихъ мониторовъ. Не одинъ понтонъ, ни одинъ плотъ, строго говоря, не должны бы пройти: но они конвопровались миноносками, и боязнь этихъ судовъ, какъ нѣкогда боязнь греческаго огня парализовала д'ятельность турокъ. Немедленно пачатой постройки моста турецкій мониторь думаль было пом'єтать 29 іюня п съ этою цёлью вышелъ изъ Никополя, но, не дойдя до цёли. вернулся къ мъсту своей стоянки. Мость, длиною около 450 сажень, быль затемь безь помехи выстроень соединенными усиліями моряковъ и саперовъ подъ прикрытіемъ двухъ пебольших канонерокъ; затъмъ выше и инже его были устроены минныя загражденія.



